

**КОМПЛЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ И КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
(для студентов факультета технологии пищевых производств)**

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕКЦИЯ №1

ВВЕДЕНИЕ. АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА.

ЛЕКЦИЯ № 2

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА. ПРИЛОЖЕНИЯ ПЕРВОГО НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ К ХИМИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ_

ЛЕКЦИЯ 3.

ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ. ЭНТРОПИЯ

ЛЕКЦИЯ 4.

ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА. МОЛЕКУЛЯРНОСТЬ И ПОРЯДОК ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. СЛОЖНЫЕ РЕАКЦИИ. ФОТОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

ЛЕКЦИЯ 5.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КОНСТАНТУ СКОРОСТИ РЕАКЦИИ. КИНЕТИКА ОБРАТИМЫХ РЕАКЦИЙ. КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

ЛЕКЦИЯ 6.

ХИМИЧЕСКОЕ И ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ

ЛЕКЦИЯ 7.

ТЕРМОДИНАМИКА РАСТВОРОВ

ЛЕКЦИЯ 8.

РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ РАСТВОРОВ

ЛЕКЦИЯ 9.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

ЛЕКЦИЯ 10.

ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. АДСОРБЦИЯ

ЛЕКЦИЯ 11.

СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЭНЕРГИИ. ТЕОРИИ АДСОРБЦИИ

ЛЕКЦИЯ 12.

СМАЧИВАНИЕ. КАПИЛЛЯРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. АДГЕЗИЯ. КОГЕЗИЯ

ЛЕКЦИЯ 13

КОЛЛОИДНЫЕ СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

ЛЕКЦИЯ 13.

МОЛЕКУЛЯРНО КИНЕТИЧЕСКИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ. КИНЕТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

ЛЕКЦИЯ 14.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И КОАГУЛЯЦИЯ ЛИОФОБНЫХ КОЛЛОИДОВ.

ЛЕКЦИЯ 15.

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. СТРУКТУРИРОВАНИЕ В КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМАХ И ВМС.

ЛЕКЦИЯ 16.

МИКРОГЕТЕРОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ

ЛЕКЦИЯ 17.

ГЕЛИ. СТУДНИ. ПОЛУКОЛЛОИДЫ

ЛЕКЦИЯ 1.

ВВЕДЕНИЕ. АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

Предметом физической химии является объяснение химических явлений на основе более общих законов физики. Физическая химия рассматривает две основные группы вопросов:

1. Изучение строения и свойств вещества и составляющих его частиц;
2. Изучение процессов взаимодействия веществ.

В курсе физической химии обычно выделяют несколько разделов.

Строение вещества. В этот раздел входят учение о строении атомов и молекул и учение об агрегатных состояниях вещества. Изучение строения вещества необходимо для выяснения важнейших вопросов об образовании молекул из атомов, о природе химической связи, о строении и взаимодействии молекул. Именно в этой своей части физическая химия очень тесно переплетается со всеми направлениями современной химии, поскольку изучение химических свойств вещества вне связи со строением атомов и молекул на современном уровне невозможно.

Химическая термодинамика изучает энергетические эффекты химических процессов; позволяет определить возможность, направление и глубину протекания химического процесса в конкретных условиях.

Химическая кинетика. В этом разделе физической химии изучается скорость и механизм протекания химических процессов в различных средах при различных условиях.

Учение о растворах рассматривает процессы образования растворов, их внутреннюю структуру и важнейшие свойства, зависимость структуры и свойств от природы компонентов раствора.

Электрохимия изучает особенности свойств растворов электролитов, явления электропроводности, электролиза, коррозии, работу гальванических элементов.

Коллоидная химия изучает поверхностные явления и свойства мелкодисперсных гетерогенных систем и процессах происходящих в них.

Все разделы физической химии объединяет единая основа – общие законы природы, которые применимы к любым процессам и любым системам, независимо от их строения.

АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

1. АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

В зависимости от расстояния между частицами и от степени их взаимодействия вещество может находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии. Агрегатное состояние является функцией температуры и давления. Однако это не значит, что варьируя температуру и давление, возможно реализовать для любого вещества все три агрегатные состояния. Так для CaCO_3 возможно только твердое состояние, для сахарозы, белковых веществ и др. недостижимо газообразное состояние: при нагревании они разлагаются. С другой стороны, при некоторой температуре и некотором давлении вещества могут одновременно пребывать во всех трех агрегатных состояниях. Так, при 0.0076°C сосуществуют, находятся в равновесии твердая вода (лед), жидкая вода и газообразная вода в виде насыщенного пара с давлением 4,579 мм. рт. ст. Основная черта газового состояния - малая плотность вещества, значительное расстояние между молекулами, малые силы сцепления, в результате чего газ стремится занять максимальный объем. Для жидкого состояния характерна большая плотность, сравнительно большие силы сцепления между частицами, вещество легко меняет форму, но сопротивляется изменению объема. Для твердого состояния характерно стремление частиц расположиться в строгом порядке по узлам кристаллической решетки.

Рассмотрим более подробно основные свойства газообразного, жидкого и твердого состояний.

1.1 Газообразное (парообразное) агрегатное состояние вещества.

В зависимости от температуры и давления различают идеальные и реальные газы. При нормальных условиях расстояние между молекулами настолько велико, что можно пренебречь объемом одной молекулы газа в общем объеме и пренебречь силами взаимодействия между молекулами.

Таким образом идеальным называется газ, находящийся в таком состоянии, при котором можно пренебречь силами межмолекулярного взаимодействия и собственным объемом его молекул. Законы идеальных газов (Бойля-Мариотта, Авогадро, Шарля и Гей-Люссака) обобщены в уравнении Менделеева-Клапейрона:

$$PV=nRT \quad (1.1)$$

Молекулярно-кинетическая теория газов (Максвелл и Больцман) объяснила многие свойства газов, например стремление их занять максимально больший Объем, давление на стенки сосуда, медленный характер процесса диффузии, рост давления с повышением температуры и др.

Из курса физики известно, что давление газа

$$P = \frac{1}{3} nmU^2 \quad (1.2),$$

где $n = N/V$ - число молекул в единице объема; N - общее число молекул; V - объем, занимаемый газом; m - масса одной молекулы газа; U^2 - среднеквадратичная скорость молекул, которая равна

$$U^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n u_i^2 \quad (1.3)$$

Подставляя значение n в уравнение (1.2), имеем

$$\frac{1}{3} \frac{N}{V}$$

$$P = nmU^2 \quad (1.4)$$

откуда
$$PV = \frac{1}{3} NmU^2 = \frac{2}{3} N \frac{mU^2}{2} \quad (1.5).$$

Для моля идеального газа N равно постоянной Авогадро N_A :

$$PV = \frac{1}{3} N_A m U^2 / 2, \quad (1.6) \quad PV = RT \text{ и } N_A m = M, \text{ где } M - \text{молекулярная масса газа.}$$

Подставив эти значения в уравнение (1.6), получим:

$$RT = \frac{1}{3} M U^2 \quad (1.7), \text{ откуда}$$

$$U^2 = \frac{3RT}{M} \text{ или } U = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad (1.8)$$

Из уравнения (1.5) следует, что

$$\frac{3RT}{2 N_A} = \frac{1}{2} m U^2 \quad (1.9).$$

Отношение $R/N_A = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К} = k$ (k – постоянная Больцмана). Тогда

$$\frac{3}{2} kT = \frac{1}{2} m U^2 = E_{\text{кин.}} \quad (1.10), \text{ где}$$

U^2 - средняя кинетическая энергия перемещения молекулы идеального газа.

Полученное выражение показывает, что абсолютная температура пропорциональна средней кинетической энергии перемещения молекулы идеального газа.

Газы под давлением в одну атмосферу (101325 КПа) могут без заметной погрешности считаться идеальными. Но при P , превышающих 1 атм. и низких температурах расстояние между молекулами газа настолько уменьшается, а силы межмолекулярного взаимодействия настолько увеличиваются, что газ может перейти в жидкое состояние. Для каждого газа существует такая температура, выше которой, газ не может быть превращен в жидкость ни при каком давлении.

нии. Такая температура получила название - критической. Этой температуре соответствует наибольшему давлению, которое называют критическим. Объем 1 кмоль газа при критической температуре называется критическим объемом, а состояние газа, находящегося при критических - Т.Р.V, называется критическим состоянием. Рассмотрим изотерму CO₂ (рис.1.1)

Участок АВ соответствует газовому состоянию. Участок ВС соответствует состоянию жидкость-газ. Здесь наблюдается резкое уменьшение объема при по-

стоянном давлении. Участок СД соответствует жидкому состоянию. При более высоких температурах горизонтальные участки изотерм, соответствующие участку ВС, постепенно уменьшаются и, наконец, при 304,46 К превращается в точку перегиба К (критическая точка). При температурах выше критической ни при каких давлениях газ не перейдет в жидкость.

Ван-дер-Ваальс внес соответствующие поправки в уравнение состояния идеального газа с учетом объема молекул газа и сил взаимодействия между ними. Таким образом, для реальных газов уравнение примет вид

$$(P + a/V^2) \cdot (V-b) = nRT \quad (1.11),$$

где a/V^2 – величина, учитывающая взаимодействие между молекулами, b - константа, представляющая собой эффективный объем молекул газа и вычитаемая из общего объема V . Обе константы выбирались эмпирически для одного моля газа. Если количество вещества больше или меньше 1 моль, то нужно пользоваться следующим уравнением:

$$(P + n^2 a/V^2) \cdot (V- nb) = nRT \quad (1.12).$$

1.2 Жидкое агрегатное состояние вещества

Жидкое состояние характеризуется закономерным расположением частиц в небольших объемах и неупорядоченным – во всем объеме. Такое структурное свойство жидкого состояния выражают терминами «ближний порядок» и «дальний порядок» и говорят, что в жидкостях и расплавах имеется «ближний порядок» и отсутствует «дальний порядок».

Следует отметить, что для жидких веществ отсутствует удовлетворительное общее уравнение состояния, как у газов. В жидкостях происходят более сложные процессы, чем в газах.

Рассмотрим некоторые свойства жидкого состояния:

Плотность и молярный объём. Плотностью вещества называют величину ρ , которая характеризует массу m в единице объёма V вещества:

$$\rho = m/V \text{ [кг/м}^3\text{]} \quad (1.13).$$

Молярный объём. Объём, занимаемый 1 моль жидкости, называется молярным объёмом. Он равен отношению молярной массы жидкости к плотности:

$$V_m = M/\rho \quad (1.14).$$

Электрический дипольный момент. Молекулы с несовпадающими центрами тяжести электрических зарядов называются полярными. Полярность молекул характеризуется дипольным моментом μ

$$\mu = q \cdot l \quad (1.15),$$

где l – расстояние между центрами положительных и отрицательных зарядов; q – абсолютное значение этих зарядов.

Вязкость - внутреннее трение, проявляющееся при относительном движении соседних слоев жидкости и зависящее от сил сцепления (взаимодействия) между молекулами. Сила внутреннего трения F пропорциональна площади S трущихся друг о друга слоёв жидкости и скорости их движения dU и обратно пропорционально расстоянию этих слоёв d/x один от другого:

$$\frac{dU}{dx}$$

$$F = \eta S \quad (1.16)$$

(формула Ньютона), где η – коэффициент пропорциональности.

Если площадь $S = 1\text{ м}^2$, $dU/dx = 1$, то $F = \eta$ и носит название коэффициента активности. Этот коэффициент зависит от природы жидкости и температуры.

Из уравнения (1.16) определяем F

$$\eta = \frac{F}{S} \frac{dU}{dx} \quad (1.17).$$

При выражении силы трения F в ньютонах, d/x в м, dU в м/с, S в м^2 , получим

$$[\eta] = [\quad] [\quad] = [\text{Н} \cdot \text{с} \cdot \text{м}^{-2}] = [\text{кг} \cdot \text{с}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}] = \text{Па} \cdot \text{с}.$$

Для расчета вязкости применяют формулу Пуазеля:

$$\eta = \frac{\pi r^4}{8vl} p t \quad (1.18),$$

где r - радиус капилляра; l – длина капилляра; V – объём вытекающей жидкости; P - давление, под которым жидкость протекает через капилляр; t – время вытекания.

Для расчета вязкости применяют и формулу А.И.Бачинского:

$$\eta = \frac{1}{\Phi} = \Phi = \frac{C_{уд.} - C_{собств.}}{C} \quad (1.19),$$

где C – постоянная величина; $C_{уд.}$ - Удельный объём; $C_{собств.}$ - собственный объём, занимаемый частицами жидкости; Φ – текучесть.

Поверхностное натяжение и поверхностная энергия. Поверхностный слой жидкости по физико-химическим свойствам отличается от ее внутренних слоев. На каждую молекулу внутри жидкости равномерно действуют силы притяжения со стороны окружающих молекул, поэтому силовое поле каждой молекулы внутри жидкости симметрично насыщено. Равнодействующая всех сил притяжения равна нулю. Иначе обстоит дело с молекулами, которые находятся в поверхностном слое жидкости. На них действуют силы притяжения только со стороны молекул, находящихся в нижней полусфере. Силы, действующие вне жидкости, ничтожно малы и ими можно пренебречь. В результате этого равнодействующие молекулярных сил уже не равны нулю и направлены вниз.

Наличие у поверхностных молекул жидкости ненасыщенных, неиспользованных сил сцепления является источником избыточной поверхностной энергии, которая также стремится к уменьшению. На поверхности жидкости образуется как бы пленка, которая обладает поверхностным натяжением.

Для того чтобы увеличить поверхность жидкости, необходимо преодолеть силы поверхностного натяжения, т.е. затратить некоторое количество работы. Работа, необходимая для увеличения поверхности жидкости на 1 м^2 служит мерой поверхностной энергии и называется поверхностным натяжением.

$$\sigma = \quad [\text{Н/м}] \quad (1.20).$$

1.3 Твердое агрегатное состояние

Твердое состояние характеризуется высокой степенью упорядоченности. Силы взаимодействия между частицами, слагающими твердое вещество (атомы, молекулы, ионы), велики, и благодаря этому твердое вещество обладает определенной формой, не изменяющейся при перенесении их из одного объема в другой. Существует две основные формы твердых веществ: кристаллическая и аморфная. Первая из них обладает большей степенью упорядочен-

ности. Большой частью аморфные и кристаллические формы являются лишь различными состояниями одного и того же вещества. Таковы, например, кристаллический кварц и различные формы кремнезема. Перевод аморфной системы в кристаллическую можно осуществить, например, длительным выдерживанием при высокой температуре или другими путями. Аморфные вещества отличаются от кристаллических прежде всего изотропностью. Изотропность характеризуется одинаковыми значениями данного свойства при измерении в любом направлении внутри вещества. В отличие от кристаллического вещества, имеющего определенную температуру плавления, при которой происходит скачкообразное изменение свойств, аморфное вещество характеризуется интервалом размягчения и непрерывным изменением свойств.

Некоторые вещества (как простые, так и сложные), могут существовать в нескольких кристаллических формах, называемыми полиморфными. Например, CaCO_3 образует в природе минералы кальцит и арагонит с одним и тем же химическим составом, но различным внутренним кристаллическим строением.

Многие вещества различного химического состава могут образовать кристаллы совершенно одинаковой формы и весьма близкие по внутренней структуре. Это явление называется изоморфизмом. Так, например, изоморфные ряды для некоторых веществ: CaCO_3 — MgCO_3 — MnCO_3 .

Существует 14 кристаллографических типов решеток. В большой степени тип кристаллической решетки определяется условиями плотной упаковки, соотношениями радиусов атомов данного соединения.

ЛЕКЦИЯ 2.

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА

Термодинамика – наука о взаимопревращениях различных форм энергии и законах этих превращений. Термодинамика базируется только на экспериментально обнаруженных объективных закономерностях, выраженных в двух основных началах термодинамики.

Термодинамика изучает:

1. Переходы энергии из одной формы в другую, от одной части системы к другой;
2. Энергетические эффекты, сопровождающие различные физические и химические процессы и зависимость их от условий протекания данных процессов;
3. Возможность, направление и пределы самопроизвольного протекания процессов в рассматриваемых условиях.

Необходимо отметить, что классическая термодинамика имеет следующие ограничения:

1. Термодинамика не рассматривает внутреннее строение тел и механизм протекающих в них процессов;
2. Классическая термодинамика изучает только макроскопические системы;
3. В термодинамике отсутствует понятие "время".

2.1 ОСНОВНЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

Термодинамическая система – тело или группа тел, находящихся во взаимодействии, мысленно или реально обособленные от окружающей среды.

Гомогенная система – система, внутри которой нет поверхностей, разделяющих отличающиеся по свойствам части системы (фазы).

Гетерогенная система – система, внутри которой присутствуют поверхности, разделяющие отличающиеся по свойствам части системы.

Фаза – совокупность гомогенных частей гетерогенной системы, одинаковых по физическим и химическим свойствам, отделённая от других частей системы видимыми поверхностями раздела.

Изолированная система – система, которая не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни энергией.

Закрытая система – система, которая обменивается с окружающей средой энергией, но не обменивается веществом.

Открытая система – система, которая обменивается с окружающей средой и веществом, и энергией.

Совокупность всех физических и химических свойств системы характеризует её *термодинамическое состояние*. Все величины, характеризующие какое-либо макроскопическое свойство рассматриваемой системы – *пара-*

метры состояния. Опытным путем установлено, что для однозначной характеристики данной системы необходимо использовать некоторое число параметров, называемых *независимыми*; все остальные параметры рассматриваются как функции независимых параметров. В качестве независимых параметров состояния обычно выбирают параметры, поддающиеся непосредственному измерению, например температуру, давление, концентрацию и т.д. Всякое изменение термодинамического состояния системы (изменения хотя бы одного параметра состояния) есть *термодинамический процесс*.

Обратимый процесс – процесс, допускающий возможность возвращения системы в исходное состояние без того, чтобы в окружающей среде остались какие-либо изменения.

Равновесный процесс – процесс, при котором система проходит через непрерывный ряд равновесных состояний.

Энергия - мера способности системы совершать работу; общая качественная мера движения и взаимодействия материи. Энергия является неотъемлемым свойством материи. Различают *потенциальную энергию*, обусловленную положением тела в поле некоторых сил, и *кинетическую энергию*, обусловленную изменением положения тела в пространстве.

Внутренняя энергия системы – сумма кинетической и потенциальной энергии всех частиц, составляющих систему. Можно также определить внутреннюю энергию системы как её полную энергию за вычетом кинетической и потенциальной энергии системы как целого.

Формы перехода энергии от одной системы к другой могут быть разбиты на две группы. В первую группу входит только одна форма перехода движения путем хаотических столкновений молекул двух соприкасающихся тел, т.е. путём теплопроводности (и одновременно путём излучения). Мерой передаваемого таким способом движения является теплота. *Теплота есть форма передачи энергии путём неупорядоченного движения молекул.* Во

вторую группу включаются различные формы перехода движения, общей чертой которых является перемещение масс, охватывающих очень большие числа молекул (т.е. макроскопических масс), под действием каких-либо сил. Таковы поднятие тел в поле тяготения, переход некоторого количества электричества от большего электростатического потенциала к меньшему, расширение газа, находящегося под давлением и др. Общей мерой передаваемого такими способами движения является *работа – форма передачи энергии путём упорядоченного движения частиц.*

Теплота и работа характеризуют качественно и количественно две различные формы передачи движения от данной части материального мира к другой. Теплота и работа не могут содержаться в теле. Теплота и работа возникают только тогда, когда возникает процесс, и характеризуют только процесс. В статических условиях теплота и работа не существуют. Различие между теплотой и работой, принимаемое термодинамикой как исходное положение, и противопоставление теплоты работе имеет смысл только для тел, состоящих из множества молекул, т.к. для одной молекулы или для совокупности немногих молекул понятия теплоты и работы теряют смысл. Поэтому термодинамика рассматривает лишь тела, состоящие из большого числа молекул, т.е. так называемые макроскопические системы.

2.2 ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ

Первое начало термодинамики представляет собой закон сохранения энергии, один из всеобщих законов природы (наряду с законами сохранения импульса, заряда и симметрии):

Энергия неуничтожаема и несотворяема; она может только переходить из одной формы в другую в эквивалентных соотношениях.

Первое начало термодинамики представляет собой постулат – оно не может быть доказано логическим путем или выведено из каких-либо более общих положений. Истинность этого постулата подтверждается тем, что ни

одно из его следствий не находится в противоречии с опытом. Приведем еще некоторые формулировки первого начала термодинамики:

Полная энергия изолированной системы постоянна;

Невозможен вечный двигатель первого рода (двигатель, совершающий работу без затраты энергии).

Первое начало термодинамики устанавливает соотношение между теплотой Q , работой A и изменением внутренней энергии системы ΔU :

Изменение внутренней энергии системы равно количеству сообщенной системе теплоты минус количество работы, совершенной системой против внешних сил.

$$\Delta U = Q - A \quad (2.1)$$

$$dU = \delta Q - \delta A \quad (2.2)$$

Уравнение (2.1) является математической записью 1-го начала термодинамики для конечного, уравнение (2.2) – для бесконечно малого изменения состояния системы.

Внутренняя энергия является функцией состояния; это означает, что изменение внутренней энергии ΔU не зависит от пути перехода системы из состояния 1 в состояние 2 и равно разности величин внутренней энергии U_2 и U_1 в этих состояниях:

$$\Delta U = U_2 - U_1 \quad (2.3)$$

Следует отметить, что определить абсолютное значение внутренней энергии системы невозможно; термодинамику интересует лишь изменение внутренней энергии в ходе какого-либо процесса.

Рассмотрим приложение первого начала термодинамики для определения работы, совершаемой системой при различных термодинамических про-

цессах (мы будем рассматривать простейший случай – работу расширения идеального газа).

Изохорный процесс ($V = \text{const}$; $\Delta V = 0$).

Поскольку работа расширения равна произведению давления и изменения объема, для изохорного процесса получаем:

$$\Delta U = Q - A \quad (2.1)$$

$$A = P\Delta V = 0 \quad (2.4)$$

$$\Delta U = Q_v \quad (2.5)$$

Изотермический процесс ($T = \text{const}$).

Из уравнения состояния одного моля идеального газа получаем:

$$P = \frac{RT}{V} \quad (2.6)$$

Отсюда:

$$\delta A = PdV = RT \frac{dV}{V} \quad (2.7)$$

Проинтегрировав выражение (2.6) от V_1 до V_2 , получим

$$A = \int_{V_1}^{V_2} RT \frac{dV}{V} = RT \ln \frac{V_2}{V_1} = RT \ln \frac{P_1}{P_2} \quad (2.8)$$

Изобарный процесс ($P = \text{const}$).

$$A = \int_{V_1}^{V_2} PdV = P\Delta V = R(T_2 - T_1) \quad (2.9)$$

Подставляя полученные выражения для работы различных процессов в уравнение (I.1), для тепловых эффектов этих процессов получим:

$$Q_V = \Delta U \quad (2.10)$$

$$Q_T = A = RT \ln \frac{V_1}{V_2} = RT \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (2.11)$$

$$Q_P = \Delta U + P\Delta V \quad (2.12)$$

В уравнении (2.12) сгруппируем переменные с одинаковыми индексами. Получаем:

$$Q_P = U_2 - U_1 + P(V_2 - V_1) = (U_2 + PV_2) - (U_1 + PV_1) \quad (2.13)$$

Введем новую функцию состояния системы – энтальпию **H**, тождественно равную сумме внутренней энергии и произведения давления на объем:

$$H \equiv U + PV$$

Тогда выражение (2.13) преобразуется к следующему виду:

$$Q_P = H_2 - H_1 = \Delta H \quad (2.14)$$

Т.о., тепловой эффект изобарного процесса равен изменению энтальпии системы.

Адиабатический процесс ($Q = 0$).

При адиабатическом процессе работа расширения совершается за счёт уменьшения внутренней энергии газа:

$$A = -\int_1^2 dU = \int_{T_2}^{T_1} C_V dT \quad (2.15)$$

В случае если C_V не зависит от температуры (что справедливо для многих реальных газов), работа, произведённая газом при его адиабатическом расширении, прямо пропорциональна разности температур:

$$A = -C_V \Delta T \quad (2.16)$$


2.3. ПРИЛОЖЕНИЯ ПЕРВОГО НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ К ХИМИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

Закон Гесса

Как известно, большинство химических реакций сопровождаются выделением (*экзотермические реакции*) либо поглощением (*эндотермические реакции*) теплоты. Первое начало термодинамики дает возможность рассчитать тепловой эффект химической реакции при различных условиях её проведения.

Тепловой эффект (теплота) химической реакции – количество теплоты, выделившейся либо поглотившейся в ходе реакции. Тепловой эффект относят, как правило, к числу молей прореагировавшего исходного вещества, стехиометрический коэффициент перед которым максимален.

Например, реакцию окисления водорода в химической термодинамике записывают в виде:



и тепловой эффект рассчитывают на 1 моль водорода.

Тепловые эффекты, сопровождающие протекание химических реакций, являются предметом одного из разделов химической термодинамики – термохимии. Определим некоторые понятия термохимии.

Теплота образования вещества – тепловой эффект реакции образования 1 моля сложного вещества из простых. Теплоты образования простых веществ принимаются равными нулю.

Теплота сгорания вещества – тепловой эффект реакции окисления 1 моля вещества в избытке кислорода до высших устойчивых оксидов.

Теплота растворения – тепловой эффект процесса растворения 1 моля вещества в бесконечно большом количестве растворителя. Теплота раство-

рения складывается из двух составляющих: теплоты разрушения кристаллической решетки (для твердого вещества) и теплоты сольватации:

$$\Delta H_{\text{раств}} = \Delta H_{\text{кр.реш.}} + \Delta H_{\text{сольв}} \quad (2.17)$$

Поскольку $\Delta H_{\text{кр.реш}}$ всегда положительно (на разрушение кристаллической решетки необходимо затратить энергию), а $\Delta H_{\text{сольв}}$ всегда отрицательно, знак $\Delta H_{\text{раств}}$ определяется соотношением абсолютных величин $\Delta H_{\text{кр.реш.}}$ и $\Delta H_{\text{сольв}}$:


$$\Delta H_{\text{раств}} = |\Delta H_{\text{кр.реш.}}| - |\Delta H_{\text{сольв}}| \quad (2.18)$$

Основным законом термохимии является закон Гесса, являющийся частным случаем первого начала термодинамики:

Тепловой эффект химической реакции, проводимой в изобарно-изотермических или изохорно-изотермических условиях, зависит только от вида и состояния исходных веществ и продуктов реакции и не зависит от пути её протекания.

Выше было показано, что изменение энтальпии ΔH (тепловой эффект изобарного процесса Q_p) и изменение внутренней энергии ΔU (тепловой эффект изохорного процесса Q_v) не зависят от пути, по которому система переходит из начального состояния в конечное.

Рассмотрим некоторый обобщенный химический процесс превращения исходных веществ $A_1, A_2, A_3 \dots$ в продукты реакции $B_1, B_2, B_3 \dots$, который может быть осуществлен различными путями в одну или несколько стадий:




Согласно закону Гесса, тепловые эффекты всех этих реакций связаны следующим соотношением:

$$\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3 = \Delta H_4 + \Delta H_5 + \Delta H_6 \quad (2.19)$$

Практическое значение закона Гесса состоит в том, что он позволяет рассчитывать тепловые эффекты химических процессов. В термохимических расчетах обычно используют ряд следствий из закона Гесса:


1. Тепловой эффект прямой реакции равен по величине и противоположен по знаку тепловому эффекту обратной реакции (закон Лавуазье – Лапласа).

2. Для двух реакций, имеющих одинаковые исходные, но разные конечные состояния, разность тепловых эффектов представляет собой тепловой эффект перехода из одного конечного состояния в другое.



$$\Delta H_3 = \Delta H_2 - \Delta H_1 \quad (2.20)$$

3. Для двух реакций, имеющих одинаковые конечные, но разные исходные состояния, разность тепловых эффектов представляет собой тепловой эффект перехода из одного исходного состояния в другое.



$$\Delta H_3 = \Delta H_1 - \Delta H_2 \quad (2.21)$$


4. Тепловой эффект химической реакции равен разности сумм теплот образования продуктов реакции и исходных веществ, умноженных на стехиометрические коэффициенты.

$$\Delta H = \sum (v_i \Delta H_{\text{обр}})_{\text{прод}} - \sum (v_i \Delta H_{\text{обр}})_{\text{исх}} \quad (2.22)$$

5. Тепловой эффект химической реакции равен разности сумм теплот сгорания исходных веществ и продуктов реакции, умноженных на стехиометрические коэффициенты.

$$\Delta H = \sum (v_i \Delta H_{\text{сгор}})_{\text{исх}} - \sum (v_i \Delta H_{\text{сгор}})_{\text{прод}} \quad (2.23)$$

В качестве примера рассмотрим расчет теплового эффекта реакции окисления одного моля глюкозы (теплота образования кислорода по определению равна нулю):



$$\Delta H = [6\Delta H_{\text{обр}}(\text{H}_2\text{O}) + 6\Delta H_{\text{обр}}(\text{CO}_2)] - [\Delta H_{\text{обр}}(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6)]$$

Величины тепловых эффектов химических реакций зависят от условий, в которых проводятся реакции. Поэтому табличные значения теплот различных процессов принято относить к стандартному состоянию – температуре 298 К и давлению 101325 Па (760 мм. рт. ст.; 1 атм.); величины тепловых эффектов при данных условиях называют стандартными тепловыми эффектами и обозначают ΔH°_{298} и ΔU°_{298} соответственно.

Зависимость теплового эффекта реакции от температуры. Уравнение Кирхгоффа

В общем случае тепловой эффект химической реакции зависит от температуры и давления, при которых проводится реакция. Влиянием давления на ΔH и ΔU реакции обычно пренебрегают. Влияние температуры на величины тепловых эффектов описывает закон Кирхгоффа:

Температурный коэффициент теплового эффекта химической реакции равен изменению теплоемкости системы в ходе реакции.

Продифференцируем ΔH и ΔU по температуре при постоянных давлении и температуре соответственно:

$$\left(\frac{\partial(\Delta H)}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial H_2}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial H_1}{\partial T}\right)_p \quad (2.24)$$

$$\left(\frac{\partial(\Delta U)}{\partial T}\right)_v = \left(\frac{\partial U_2}{\partial T}\right)_v - \left(\frac{\partial U_1}{\partial T}\right)_v \quad (2.25)$$

Производные энтальпии и внутренней энергии системы по температуре есть теплоемкости системы в изобарных и изохорных условиях C_p и C_v соответственно:

$$\left(\frac{\partial H_i}{\partial T}\right)_p = C_{p,i} \quad (2.26)$$

$$\left(\frac{\partial U_i}{\partial T}\right)_v = C_{v,i} \quad (2.27)$$

Подставив выражения (I.24, I.25) в (I.22, I.23), получаем математическую запись закона Кирхгоффа:

$$\left(\frac{\partial(\Delta H)}{\partial T}\right)_p = C_{p,2} - C_{p,1} = \Delta C_p \quad (2.28)$$

$$\left(\frac{\partial(\Delta U)}{\partial T}\right)_v = C_{v,2} - C_{v,1} = \Delta C_v \quad (2.29)$$

Для химического процесса изменение теплоемкости задается изменением состава системы и рассчитывается следующим образом:

$$\Delta C_p = \sum (\nu_i C_{p,i})_{\text{прод}} - \sum (\nu_i C_{p,i})_{\text{исх}} \quad (2.30)$$

$$\Delta C_V = \sum (v_i C_{V,i})_{\text{прод}} - \sum (v_i C_{V,i})_{\text{исх}} \quad (2.31)$$

Если проинтегрировать выражения (I.26, I.27) от $T = T_1$ до $T = T_2$, считая ΔC_p (ΔC_v) не зависящим от температуры, получим интегральную форму закона Кирхгоффа:

$$\Delta H_{T_2} = \Delta H_{T_1} + \Delta C_p (T_2 - T_1) \quad (2.32)$$

$$\Delta U_{T_2} = \Delta U_{T_1} + \Delta C_v (T_2 - T_1) \quad (2.33)$$

Поскольку обычно известны табличные значения стандартных тепловых эффектов ΔH°_{298} и ΔU°_{298} , преобразуем выражения (2.32, 2.33):

$$\Delta H^\circ_T = \Delta H^\circ_{298} + \Delta C^\circ_p (T - 298) \quad (2.34)$$

$$\Delta U^\circ_T = \Delta U^\circ_{298} + \Delta C^\circ_v (T - 298) \quad (2.35)$$

При расчете изменения теплового эффекта реакции в большом интервале температур необходимо учитывать зависимость теплоёмкости от температуры, которая выражается степенным рядом $C^\circ_p = aT + bT^2 + cT^3$; коэффициенты a , b , c приведены в справочниках.

ЛЕКЦИЯ 3.

ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ. ЭНТРОПИЯ

3.1 Второе начало термодинамики. Энтропия.

Первое начало термодинамики утверждает, что при превращении одной формы энергии в другую полная энергия системы не изменяется, однако не указывает никаких ограничений относительно возможности этого процесса. Поэтому первое начало термодинамики позволяет рассчитать энергетический эффект процесса, однако не дает ответа на вопросы о том, будет ли

процесс протекать самопроизвольно, о направлении и глубине протекания процесса.

Самопроизвольный процесс – процесс, который может протекать без затраты работы извне, причем в результате может быть получена работа в количестве, пропорциональном произошедшему изменению состояния системы. Самопроизвольный процесс может протекать или *обратимо*, или *необратимо*. Хотя определение обратимого процесса уже приводилось, следует подробнее рассмотреть это понятие. Чтобы самопроизвольный процесс протекал обратимо, необходимо приложить извне такое сопротивление, чтобы переход был очень медленным и при бесконечно малом изменении противодействующей силы процесс мог пойти в обратном направлении. В случае обратимо происходящего изменения состояния системы производится максимальное количество работы. Всякий реальный процесс в какой-то степени является необратимым, и получаемая работа меньше максимально возможного теоретического количества.

Вынужденный процесс – процесс, для протекания которого требуется затрата работы извне в количестве, пропорциональном производимому изменению состояния системы.

Второе начало термодинамики дает возможность определить, какой из процессов будет протекать самопроизвольно, какое количество работы может быть при этом получено, каков предел самопроизвольного течения процесса. Далее, второе начало термодинамики дает возможность определить, какими должны быть условия, чтобы нужный процесс протекал в необходимом направлении и в требуемой степени, что особенно важно для решения различных задач прикладного характера. Подобно первому, второе начало термодинамики выведено непосредственно из опыта. В то же время второе начало термодинамики имеет ограниченную область применения: оно применимо лишь к макроскопическим системам. Формулировки второго начала термодинамики:

Теплота не может самопроизвольно переходить от менее нагретого тела к более нагретому.

Невозможен процесс, единственным результатом которого является превращение теплоты в работу.

Невозможно построить машину, все действия которой сводились бы к производству работы за счет охлаждения теплового источника (вечный двигатель второго рода).

Рассмотрим работу тепловой машины, т.е. машины, производящей работу за счет теплоты, поглощаемой от какого-либо тела, называемого нагревателем. Нагреватель с температурой T_1 передает теплоту Q_1 рабочему телу, например, идеальному газу, совершающему работу расширения A ; чтобы вернуться в исходное состояние, рабочее тело должно передать телу, имеющему более низкую температуру T_2 (холодильнику), некоторое количество теплоты Q_2 , причем

$$A = Q_1 - Q_2 \quad (2.36)$$

Отношение работы A , совершенной тепловой машиной, к количеству теплоты Q_1 , полученному от нагревателя, называется термодинамическим коэффициентом полезного действия (КПД) машины η :

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \quad (2.37)$$




Рисунок 2.1. Схема тепловой машины

Для получения математического выражения второго начала термодинамики рассмотрим работу идеальной тепловой машины (машины, обратимо работающей без трения и потерь тепла; рабочее тело – идеальный газ). Работа машины основана на принципе обратимого циклического процесса – термодинамического цикла Карно (рис. 2.2).




Рисунок 2.2. Цикл Карно.

Запишем выражения для работы на всех участках цикла:

Участок 1 – 2: *Изотермическое расширение.*

$$A_1 = Q_1 = RT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \quad (2.38)$$

Участок 2 – 3: *Адиабатическое расширение.*

$$A_2 = -\Delta U = C_V (T_1 - T_2) \quad (2.39)$$

Участок 3 – 4: *Изотермическое сжатие.*

$$A_3 = -Q_2 = RT \ln \left(\frac{V_4}{V_3} \right) \quad (2.40)$$

Участок 4 – 1: *Адиабатическое сжатие.*

$$A_4 = -\Delta U = C_v(T_2 - T_1) \quad (2.41)$$

Общая работа в цикле равна сумме работ на всех участках:

$$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 \quad (2.42)$$

Проведя ряд несложных преобразований, получим для КПД идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно:

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad (2.43)$$

Т.о., максимальный КПД тепловой машины не зависит от природы рабочего тела, а определяется только разностью температур нагревателя и холодильника. Очевидно, что *без перепада температур превращение теплоты в работу невозможно*. Полученное выражение справедливо для тепловой машины, обратимо работающей по любому циклу, поскольку любой цикл можно разбить на множество бесконечно малых циклов Карно.

Для необратимо работающей тепловой машины уравнение (2.43) преобразуется в неравенство:

$$\eta < \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad (2.44)$$

Для общего случая можем записать:

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \leq \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad (2.45)$$

На основе анализа работы идеальной тепловой машины Карно можно сделать следующий вывод, являющийся также одной из формулировок второго начала термодинамики:

Любая форма энергии может полностью перейти в теплоту, но теплота преобразуется в другие формы энергии лишь частично.

Т.о., можно условно принять, что внутренняя энергии системы состоит из двух составляющих: "свободной" X и "связанной" Y энергий, причем "свободная" энергия может быть переведена в работу, а "связанная" энергия может перейти только в теплоту.

$$U = X + Y \quad (2.46)$$

Величина связанной энергии тем больше, чем меньше разность температур, и при $T = \text{const}$ тепловая машина не может производить работу. Мерой связанной энергии является новая термодинамическая функция состояния, называемая *энтропией*.

Введем определение энтропии, основываясь на цикле Карно. Преобразуем выражение (I.41) к следующему виду:

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (2.47)$$

Отсюда получаем, что для обратимого цикла Карно отношение количества теплоты к температуре, при которой теплота передана системе (т.н. приведенная теплота) есть величина постоянная:

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2} \quad (2.48)$$

$$\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad (2.49)$$

Это верно для любого обратимого циклического процесса, т.к. его можно представить в виде суммы элементарных циклов Карно, для каждого из которых

$$\frac{\delta Q_i}{T_i} - \frac{\delta Q_{i+1}}{T_{i+1}} = 0 \quad (2.50)$$

Т.о., алгебраическая сумма приведенных теплот для произвольного обратимого цикла равна нулю:

$$\sum \left(\frac{\delta Q_i}{T_i} \right) = 0 \quad (2.51)$$

Выражение (I.49) для любого цикла может быть заменено интегралом по замкнутому контуру:

$$\sum \left(\frac{\delta Q_i}{T_i} \right) = \oint dS = 0 \quad (2.52)$$

Если интеграл по замкнутому контуру равен нулю, то подынтегральное выражение есть полный дифференциал некоторой функции состояния; эта функция состояния есть *энтропия S*:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (2.53)$$

Выражение (I.51) является определением новой функции состояния – энтропии и математической записью второго начала термодинамики для обратимых процессов. Если система обратимо переходит из состояния 1 в состояние 2, изменение энтропии будет равно:

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \frac{Q}{T} \quad (2.54)$$

Подставляя (I.51, I.52) в выражения для первого начала термодинамики (I.1, I.2) получим совместное аналитическое выражение двух начал термодинамики для обратимых процессов:

$$dU = TdS - \delta A \quad (2.55)$$

$$\Delta U = T\Delta S - A \quad (2.56)$$

Для необратимых процессов можно записать неравенства:

$$dS > \frac{\delta Q}{T} \quad (2.57)$$

$$dS > \frac{\delta Q}{T} \quad (2.58)$$

$$\delta A < TdS - dU \quad (2.59)$$

Т.о., как следует из (1.57), работа обратимого процесса всегда больше, чем того же процесса, проводимого необратимо. Если рассматривать изолированную систему ($\delta Q = 0$), то легко показать, что для обратимого процесса $dS = 0$, а для самопроизвольного необратимого процесса $dS > 0$.

В изолированных системах самопроизвольно могут протекать только процессы, сопровождающиеся увеличением энтропии.

Энтропия изолированной системы не может самопроизвольно убывать.

Оба этих вывода также являются формулировками второго начала термодинамики.

Статистическая интерпретация энтропии

Классическая термодинамика рассматривает происходящие процессы безотносительно к внутреннему строению системы; поэтому в рамках классической термодинамики показать физический смысл энтропии невозможно. Для решения этой проблемы Л.Больцманом в теорию теплоты были введены статистические представления. Каждому состоянию системы приписывается термодинамическая вероятность (определяемая как число микросостояний, составляющих данное макросостояние системы), тем большая, чем более неупорядоченным или неопределенным является это состояние. Т.о., энтропия есть функция состояния, описывающая степень неупорядоченности системы. Количественная связь между энтропией S и термодинамической вероятностью W выражается формулой Больцмана:

$$S = k \ln W \quad (2.60)$$

С точки зрения статистической термодинамики второе начало термодинамики можно сформулировать следующим образом:

Система стремится самопроизвольно перейти в состояние с максимальной термодинамической вероятностью.

Статистическое толкование второго начала термодинамики придает энтропии конкретный физический смысл меры термодинамической вероятности состояния системы.

3.2 ТРЕТЬЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ

Ранее мы показали, что внутреннюю энергию системы можно условно представить в виде суммы двух величин "свободной" и "связанной" энергии. Возможность рассчитать величину "свободной" энергии, т.е. той части внутренней энергии системы, которую можно превратить в работу, дает тепловая теорема Нернста, называемая также третьим началом термодинамики.

Основные положения тепловой теоремы заключаются в следующем:

1. *При абсолютном нуле температуры свободная энергия X равна теплоте процесса.*

$$X_0 = Q_0 \quad (2.61)$$

2. *При температурах, близких к абсолютному нулю, теплоемкость системы равна нулю.*

$$\frac{dQ}{dT} = \frac{dX}{dT} = 0 \quad (2.62)$$

Одной из формулировок третьего начала термодинамики является также постулат Планка:

Энтропия идеального кристалла при абсолютном нуле температуры равна нулю.

Строго говоря, тепловая теорема Нернста и постулат Планка являются следствиями из второго начала термодинамики; но независимо от этого они имеют очень большое значение, позволяя рассчитывать абсолютную энтропию системы и, следовательно, величину свободной энергии системы.

Расчет абсолютной энтропии

Рассчитаем изменение энтропии некоторой системы при нагревании её от абсолютного нуля до температуры T при постоянном давлении. Из первого и второго начал термодинамики имеем:

$$\delta Q_p = C_p dT \quad (2.63)$$

$$dS = \frac{\delta Q_p}{T} \quad (2.64)$$

Отсюда:

$$dS = C_p \frac{dT}{T} = C_p d \ln T \quad (2.65)$$

Учитывая, что $S_{T=0} = 0$, получим:

$$S_T = \int_0^T C_p d \ln T \quad (2.66)$$

При $T = 0$ любое вещество может находиться только в твердом состоянии. При нагревании вещества возможен его переход в жидкое и затем в газообразное состояние; для фазовых переходов, происходящих в изобарно-изотермических условиях, изменение энтропии равно приведенной теплоте фазового перехода:

$$\Delta S_{\text{фп}} = \frac{\Delta H_{\text{фп}}}{T_{\text{фп}}} \quad (2.67)$$

Таким образом, нагревание вещества без фазовых переходов сопровождается непрерывным ростом энтропии; при фазовом переходе происходит скачкообразное изменение энтропии. Графическая зависимость энтропии вещества от температуры приведена на рисунке 1.3.

Учитывая это, рассчитать абсолютную энтропию любого вещества при любой температуре можно следующим образом:

$$S_T = \int_0^{T_{пл}} C_{p,тв} d \ln T + \frac{\Delta H_{пл}}{T_{пл}} + \int_{T_{пл}}^{T_{кип}} C_{p,ж} d \ln T + \frac{\Delta H_{исп}}{T_{кип}} + \int_{T_{кип}}^T C_{p,газ} d \ln T$$

(2.68)




Рис. 2.3 Зависимость энтропии вещества от температуры.

Поскольку энтропия есть функция состояния, изменение энтропии в ходе химического процесса определяется только видом и состоянием исходных веществ и продуктов реакции и не зависит от пути реакции; оно может быть рассчитано по уравнению (I.67):

$$\Delta S = \sum (\nu_i S_i)_{\text{прод}} - \sum (\nu_i S_i)_{\text{исх}} \quad (2.69)$$

Для многих веществ величины абсолютной энтропии в стандартных условиях приведены в справочной литературе.

3.3 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ

Изменение энтропии однозначно определяет направление и предел самопроизвольного протекания процесса лишь для наиболее простых систем — изолированных. На практике же большей частью приходится иметь дело с системами, взаимодействующими с окружающей средой. Для характеристики процессов, протекающих в закрытых системах, были введены новые термодинамические функции состояния: *изобарно-изотермический потенциал (свободная энергия Гиббса)* и *изохорно-изотермический потенциал (свободная энергия Гельмгольца)*.

Поведение всякой термодинамической системы в общем случае определяется одновременным действием двух факторов – энтальпийного, отражающего стремление системы к минимуму тепловой энергии, и энтропийного, отражающего противоположную тенденцию – стремление системы к максимальной неупорядоченности. Если для изолированных систем ($\Delta H = 0$) направление и предел самопроизвольного протекания процесса однозначно определяется величиной изменения энтропии системы ΔS , а для систем, находящихся при температурах, близких к абсолютному нулю ($S = 0$ либо $S = \text{const}$) критерием направленности самопроизвольного процесса является изменение энтальпии ΔH , то для закрытых систем при температурах, не равных нулю, необходимо одновременно учитывать оба фактора. Направлением и пределом самопроизвольного протекания процесса в любых системах определяет более общий принцип минимума свободной энергии:

Самопроизвольно могут протекать только те процессы, которые приводят к понижению свободной энергии системы; система приходит в состояние равновесия, когда свободная энергия достигает минимального значения.

Для закрытых систем, находящихся в изобарно-изотермических либо изохорно-изотермических условиях свободная энергия принимает вид изобарно-изотермического либо изохорно-изотермического потенциалов (т.н. свободная энергия Гиббса и Гельмгольца соответственно). Данные функции называют иногда просто термодинамическими потенциалами, что не вполне строго, поскольку термодинамическими потенциалами являются также внутренняя энергия (изохорно-изэнтропный) и энтальпия (изобарно-изэнтропный потенциал).

Рассмотрим закрытую систему, в которой осуществляется равновесный процесс при постоянных температуре и объеме. Выразим работу данного процесса, которую обозначим A_{max} (поскольку работа процесса, проводимого равновесно, максимальна), из уравнений (2.55, 2.56):

$$dA_{\max} = TdS - dU \quad (2.70)$$

$$A_{\max} = T\Delta S - \Delta U \quad (2.71)$$

Преобразуем выражение (I.69), сгруппировав члены с одинаковыми индексами:

$$A_{\max} = T(S_2 - S_1) - (U_2 - U_1) = (U_1 - TS_1) - (U_2 - TS_2) \quad (2.72)$$

Введя обозначение:

$$F \equiv U - TS \quad (2.73)$$

получаем:

$$A_{\max} = F_1 - F_2 = -\Delta F \quad (2.74)$$

$$\Delta F = \Delta U - T\Delta S \quad (2.75)$$

Функция $F \equiv U - TS$ есть изохорно-изотермический потенциал (свободная энергия Гельмгольца), определяющий направление и предел самопроизвольного протекания процесса в закрытой системе, находящейся в изохорно-изотермических условиях.

Закрытую систему, находящуюся в изобарно-изотермических условиях, характеризует изобарно-изотермический потенциал G :

$$G = U + PV - TS = H - TS \quad (2.76)$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (2.77)$$

Поскольку $-\Delta F = A_{\max}$, можно записать:

$$-\Delta G = A_{\max} - P\Delta V = A'_{\max} \quad (2.78)$$

Величину A'_{\max} называют *максимальной полезной работой* (максимальная работа за вычетом работы расширения). Основываясь на принципе ми-

нимума свободной энергии, можно сформулировать условия самопроизвольного протекания процесса в закрытых системах.

Условия самопроизвольного протекания процессов в закрытых системах:

Изобарно-изотермические ($P = \text{const}$, $T = \text{const}$):

$$\Delta G < 0, \quad dG < 0$$

Изохорно-изотермические ($V = \text{const}$, $T = \text{const}$):

$$\Delta F < 0, \quad dF < 0$$

Процессы, которые сопровождаются увеличением термодинамических потенциалов, протекают лишь при совершении работы извне над системой. В химии наиболее часто используется изобарно-изотермический потенциал, поскольку большинство химических (и биологических) процессов происходят при постоянном давлении. Для химических процессов величину ΔG можно рассчитать, зная ΔH и ΔS процесса, по уравнению (I.75), либо пользуясь таблицами стандартных термодинамических потенциалов образования веществ $\Delta G^\circ_{\text{обр}}$; в этом случае ΔG° реакции рассчитывается аналогично ΔH° по уравнению (I.77):

$$\Delta G^\circ = \sum (\nu_i \Delta G^\circ_{\text{обр}})_{\text{прод}} - \sum (\nu_i \Delta G^\circ_{\text{обр}})_{\text{исх}} \quad (2.79)$$

Величина стандартного изменения изобарно-изотермического потенциала в ходе химической любой реакции ΔG°_{298} есть мера химического средства исходных веществ. Основываясь на уравнении (I.75), можно оценить вклад энтальпийного и энтропийного факторов в величину ΔG и сделать некоторые обобщающие заключения о возможности самопроизвольного протекания химических процессов, основываясь на знаке величин ΔH и ΔS .

1. *Экзотермические реакции; $\Delta H < 0$.*

а) Если $\Delta S > 0$, то ΔG всегда отрицательно; экзотермические реакции, сопровождающиеся увеличением энтропии, всегда протекают самопроизвольно.

б) Если $\Delta S < 0$, реакция будет идти самопроизвольно при $\Delta H > T\Delta S$ (низкие температуры).

2. Эндотермические реакции; $\Delta H > 0$.

а) Если $\Delta S > 0$, процесс будет самопроизвольным при $\Delta H < T\Delta S$ (высокие температуры).

б) Если $\Delta S < 0$, то ΔG всегда положительно; самопроизвольное протекание эндотермических реакций, сопровождающихся уменьшением энтропии, невозможно.

ЛЕКЦИЯ 4

ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА

Законы химической термодинамики позволяют определить направление и предел протекания возможного при данных условиях химического процесса, а также его энергетический эффект. Однако термодинамика не может ответить на вопросы о том, как осуществляется данный процесс и с какой скоростью. Эти вопросы – механизм и скорость химической реакции – и являются предметом химической кинетики.

4.1 Скорость химической реакции

Дадим определение основному понятию химической кинетики – скорости химической реакции:

Скорость химической реакции есть число элементарных актов химической реакции, происходящих в единицу времени в единице объема (для гомогенных реакций) или на единице поверхности (для гетерогенных реакций).

Скорость химической реакции есть изменение концентрации реагирующих веществ в единицу времени.

Первое определение является наиболее строгим; из него следует, что скорость химической реакции можно также выражать как изменение во времени любого параметра состояния системы, зависящего от числа частиц какого-либо реагирующего вещества, отнесенное к единице объема или поверхности – электропроводности, оптической плотности, диэлектрической проницаемости и т.д. и т.п. Однако наиболее часто в химии рассматривается зависимость концентрации реагентов от времени. В случае односторонних (необратимых) химических реакций (здесь и далее рассматриваются только односторонние реакции) очевидно, что концентрации исходных веществ во времени постоянно уменьшаются ($\Delta C_{\text{исх}} < 0$), а концентрации продуктов реакции увеличиваются ($\Delta C_{\text{прод}} > 0$). Скорость реакции считается положительной, поэтому математически определение средней скорости реакции в интервале времени Δt записывается следующим образом:

$$V_{\text{ср}} = \pm \frac{\Delta C}{\Delta t} \quad (3.1)$$

В различных интервалах времени средняя скорость химической реакции имеет разные значения; истинная (мгновенная) скорость реакции определяется как производная от концентрации по времени:

$$V_{\text{ист}} = \pm \frac{dC}{dt} \quad (3.2)$$

Графическое изображение зависимости концентрации реагентов от времени есть кинетическая кривая (рисунок 3.1).




Рис. 3.1 Кинетические кривые для исходных веществ (А) и продуктов реакции (В).

Истинную скорость реакции можно определить графически, проведя касательную к кинетической кривой (рис. 3.2); истинная скорость реакции в данный момент времени равна по абсолютной величине тангенсу угла наклона касательной:





Рис. 3.2 Графическое определение $V_{\text{ист}}$.

$$V_{\text{ист}} = \pm \frac{dC}{dt} = \pm \cdot \text{tg } \alpha \quad (3.3)$$

Необходимо отметить, что в том случае, если стехиометрические коэффициенты в уравнении химической реакции неодинаковы, величина скорости реакции будет зависеть от того, изменение концентрации какого реагента определялось. Очевидно, что в реакции



концентрации водорода, кислорода и воды изменяются в различной степени:

$$\Delta C(\text{H}_2) = \Delta C(\text{H}_2\text{O}) = 2 \Delta C(\text{O}_2).$$


Скорость химической реакции зависит от множества факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, природы растворителя и т.д.

4.2 Кинетическое уравнение химической реакции. Порядок реакции.

Одной из задач, стоящих перед химической кинетикой, является определение состава реакционной смеси (т.е. концентраций всех реагентов) в любой момент времени, для чего необходимо знать зависимость скорости реакции от концентраций. В общем случае, чем больше концентрации реагирующих веществ, тем больше скорость химической реакции. В основе химической кинетики лежит т. н. *основной постулат химической кинетики*:

Скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ, взятых в некоторых степенях.

Т. е. для реакции



можно записать:

$$V = k \cdot C_{\text{A}}^x \cdot C_{\text{B}}^y \cdot C_{\text{D}}^z \dots \quad (3.4)$$

Коэффициент пропорциональности k есть *константа скорости химической реакции*. Константа скорости численно равна скорости реакции при концентрациях всех реагирующих веществ, равных 1 моль/л.

Зависимость скорости реакции от концентраций реагирующих веществ определяется экспериментально и называется *кинетическим уравнением* химической реакции. Очевидно, что для того, чтобы записать кинетическое уравнение, необходимо экспериментально определить величину константы скорости и показателей степени при концентрациях реагирующих веществ. Показатель степени при концентрации каждого из реагирующих веществ в кинетическом уравнении химической реакции (в уравнении (3.4) соответственно x , y и z) есть *частный порядок реакции* по данному компоненту. Сумма показателей степени в кинетическом уравнении химической реакции ($x + y + z$) представляет собой *общий порядок реакции*. Следует подчеркнуть, что порядок реакции определяется только из экспериментальных данных и не связан со стехиометрическими коэффициентами при реагентах в уравнении реакции. Стехиометрическое уравнение реакции представляет собой уравнение материального баланса и никоим образом не может определять характера протекания этой реакции во времени.

В химической кинетике принято классифицировать реакции по величине общего порядка реакции. Рассмотрим зависимость концентрации реагирующих веществ от времени для необратимых (односторонних) реакций нулевого, первого и второго порядков.

Реакции нулевого порядка

Для реакций нулевого порядка кинетическое уравнение имеет следующий вид:

$$V = k_0 \quad (3.5)$$

Скорость реакции нулевого порядка постоянна во времени и не зависит от концентраций реагирующих веществ; это характерно для многих гетеро-

генных (идущих на поверхности раздела фаз) реакций в том случае, когда скорость диффузии реагентов к поверхности меньше скорости их химического превращения/

Реакции первого порядка

Рассмотрим зависимость от времени концентрации исходного вещества А для случая реакции первого порядка $A \rightarrow B$. Реакции первого порядка характеризуются кинетическим уравнением вида (4.6). Подставим в него выражение (4.2):

$$V = k_1 C_A \quad (3.6)$$

$$V = k_1 C_A = -\frac{dC}{dt} \quad (3.7)$$

После интегрирования выражения (4.7) получаем:

$$\ln C = -kt + g \quad (3.8)$$

Константу интегрирования g определим из начальных условий: в момент времени $t = 0$ концентрация C равна начальной концентрации C_0 . Отсюда следует, что $g = \ln C_0$. Получаем:

$$\ln C = \ln C_0 - k_1 t \quad (3.9)$$




Рис. 3.3 Зависимость логарифма концентрации от времени для реакций первого порядка.

Т.о., логарифм концентрации для реакции первого порядка линейно зависит от времени (рис. 3.3) и константа скорости численно равна тангенсу угла наклона прямой к оси времени.

$$k_1 = - \operatorname{tg} \alpha \quad (3.10)$$

Из уравнения (3.9) легко получить выражение для константы скорости односторонней реакции первого порядка:

$$k_1 = \frac{1}{t} \ln \frac{C_0}{C} \quad (3.11)$$

Еще одной кинетической характеристикой реакции является *период полупревращения* $t_{1/2}$ – время, за которое концентрация исходного вещества уменьшается вдвое по сравнению с исходной. Выразим $t_{1/2}$ для реакции первого порядка, учитывая, что $C = \frac{1}{2}C_0$:

$$\ln\left(\frac{1}{2}C_0\right) = \ln C_0 - k_1 t \quad (3.12)$$

Отсюда

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_1} \quad (3.13)$$

Как видно из полученного выражения, период полупревращения реакции первого порядка не зависит от начальной концентрации исходного вещества.

Реакции второго порядка

Для реакций второго порядка кинетическое уравнение имеет следующий вид:

$$V = k_2 C_A^2 \quad (3.14)$$

либо

$$V = k_2 C_A C_B \quad (3.15)$$

Рассмотрим простейший случай, когда кинетическое уравнение имеет вид (3.14) или, что то же самое, в уравнении вида (3.15) концентрации исходных веществ одинаковы; уравнение (3.14) в этом случае можно переписать следующим образом:

$$V = k_2 C^2 = -\frac{dC}{dt} \quad (3.16)$$

После разделения переменных и интегрирования получаем:

$$\frac{1}{C} = k_2 t + g \quad (3.17)$$

Постоянную интегрирования g , как и в предыдущем случае, определим из начальных условий. Получим:

$$\frac{1}{C} = k_2 t + \frac{1}{C_0} \quad (3.18)$$

Т.о., для реакций второго порядка, имеющих кинетическое уравнение вида (3.14), характерна линейная зависимость обратной концентрации от времени (рис. 3.4) и константа скорости равна тангенсу угла наклона прямой к оси времени:

$$k_2 = \operatorname{tg} \alpha \quad (3.19)$$

$$k_2 = \frac{1}{t} \left(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_0} \right) \quad (3.20)$$




Рис. 3.4 Зависимость обратной концентрации от времени для реакций второго порядка.


Если начальные концентрации реагирующих веществ $C_{0,A}$ и $C_{0,B}$ различны, то константу скорости реакции находят интегрированием уравнения (3.21), в котором C_A и C_B – концентрации реагирующих веществ в момент времени t от начала реакции:

$$V = -\frac{dC}{dt} = k_2 C_A C_B \quad (3.21)$$

В этом случае для константы скорости получаем выражение

$$k_2 = \frac{1}{t(C_{0,A} - C_{0,B})} \ln \frac{C_{0,B} C_A}{C_{0,A} C_B} \quad (3.22)$$

Порядок химической реакции есть формально-кинетическое понятие, физический смысл которого для элементарных (одностадийных) реакций заключается в следующем: порядок реакции равен числу одновременно изменяющихся концентраций. В случае элементарных реакций порядок реакции может быть равен сумме коэффициентов в стехиометрическом уравнении реакции; однако в общем случае порядок реакции определяется только из экспериментальных данных и зависит от условий проведения реакции. Рассмотрим в качестве примера элементарную реакцию гидролиза этилового эфира уксусной кислоты (этилацетата), кинетика которой изучается в лабораторном практикуме по физической химии:



Если проводить эту реакцию при близких концентрациях этилацетата и воды, то общий порядок реакции равен двум и кинетическое уравнение имеет следующий вид:

$$V = k[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5][\text{H}_2\text{O}] \quad (3.23)$$

При проведении этой же реакции в условиях большого избытка одного из реагентов (воды или этилацетата) концентрация вещества, находящегося в избытке, практически не изменяется и может быть включена в константу скорости; кинетическое уравнение для двух возможных случаев принимает следующий вид:

1) Избыток воды:

$$V = k'[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5] \quad (3.24)$$

$$k' = k[\text{H}_2\text{O}] \quad (3.25)$$

2) Избыток этилацетата:

$$V = k''[\text{H}_2\text{O}] \quad (3.26)$$


$$k'' = k[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5] \quad (3.27)$$

В этих случаях мы имеем дело с т.н. реакцией *псевдопервого* порядка. Проведение реакции при большом избытке одного из исходных веществ используется для определения частных порядков реакции.


4.3 МОЛЕКУЛЯРНОСТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ РЕАКЦИЙ. СЛОЖНЫЕ РЕАКЦИИ

Элементарными (простыми) называют реакции, идущие в одну стадию. Их принято классифицировать по *молекулярности* – числу частиц, которые, согласно экспериментально установленному механизму реакции, участвуют в элементарном акте химического взаимодействия.

Мономолекулярные – реакции, в которых происходит химическое превращение одной молекулы (изомеризация, диссоциация и т. д.):



Бимолекулярные – реакции, элементарный акт которых осуществляется при столкновении двух частиц (одинаковых или различных):



Тримолекулярные – реакции, элементарный акт которых осуществляется при столкновении трех частиц:



Реакции с молекулярностью более трех неизвестны.

Для элементарных реакций, проводимых при близких концентрациях исходных веществ, величины молекулярности и порядка реакции совпадают. Тем не менее, никакой четко определенной взаимосвязи между понятиями молекулярности и порядка реакции не существует, поскольку порядок реакции характеризует кинетическое уравнение реакции, а молекулярность – механизм реакции.


Сложными называют химические реакции, протекающие более чем в одну стадию. Рассмотрим в качестве примера одну из сложных реакций, кинетика и механизм которой хорошо изучены:



Данная реакция является реакцией второго порядка; её кинетическое уравнение имеет следующий вид:

$$V = k[\text{H}_2\text{O}_2][\text{HI}] \quad (3.28)$$

Изучение механизма реакции показало, что она является двухстадийной (протекает в две стадии):




Скорость первой стадии V_1 много больше скорости второй стадии V_2 и общая скорость реакции определяется скоростью более медленной стадии, называемой поэтому скоростью определяющей или лимитирующей.

Сделать вывод о том, является реакция элементарной или сложной, можно на основании результатов изучения её кинетики. Реакция является сложной, если экспериментально определенные частные порядки реакции не совпадают с коэффициентами при исходных веществах в стехиометрическом уравнении реакции; частные порядки сложной реакции могут быть дробными либо отрицательными, в кинетическое уравнение сложной реакции могут входить концентрации не только исходных веществ, но и продуктов реакции.

Классификация сложных реакций

Последовательные реакции.


Последовательными называются сложные реакции, протекающие таким образом, что вещества, образующиеся в результате одной стадии (т.е. продукты этой стадии), являются исходными веществами для другой стадии. Схематически последовательную реакцию можно изобразить следующим образом:



Число стадий и веществ, принимающих участие в каждой из стадий, может быть различным.

Параллельные реакции.

Параллельными называют химические реакции, в которых одни и те же исходные вещества одновременно могут образовывать различные продукты реакции, например, два или более изомера:



Сопряженные реакции.



Сопряженными принято называть сложные реакции, протекающие следующим образом:



причем одна из реакций может протекать самостоятельно, а вторая возможна только при наличии первой. Вещество А, общее для обеих реакций, носит название *актор*, вещество В – *индуктор*, вещество D, взаимодействующее с А только при наличии первой реакции – *акцептор*. Например, бензол в водном растворе не окисляется пероксидом водорода, но при добавлении солей Fe(II) происходит превращение его в фенол и дифенил. Механизм реакции следующий. На первой стадии образуются свободные радикалы:



которые реагируют с ионами Fe^{2+} и бензолом:



Происходит также рекомбинация радикалов:




Т.о., обе реакции протекают с участием общего промежуточного свободного радикала $\text{OH}\cdot$.

Цепные реакции.



Цепными называют реакции, состоящие из ряда взаимосвязанных стадий, когда частицы, образующиеся в результате каждой стадии, генерируют последующие стадии. Как правило, цепные реакции протекают с участием свободных радикалов. Для всех цепных реакций характерны три типичные

стадии, которые мы рассмотрим на примере фотохимической реакции образования хлороводорода.

1. *Зарождение цепи (инициация):*





2. *Развитие цепи:*



Стадия развития цепи характеризуется числом молекул продукта реакции, приходящихся на одну активную частицу – длиной цепи.


3. *Обрыв цепи (рекомбинация):*






Обрыв цепи возможен также при взаимодействии активных частиц с материалом стенки сосуда, в котором проводится реакция, поэтому скорость цепных реакций может зависеть от материала и даже от формы реакционного сосуда.

Реакция образования хлороводорода является примером неразветвленной цепной реакции – реакции, в которой на одну прореагировавшую активную частицу приходится не более одной вновь возникающей. Разветвленными называют цепные реакции, в которых на каждую прореагировавшую активную частицу приходится более одной вновь возникающей, т.е. число активных частиц в ходе реакции постоянно возрастает. Примером разветвленной цепной реакции является реакция взаимодействия водорода с кислородом:

1. *Инициация:*



2. Развитие цепи:




ФОТОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Передача энергии для активации вступающих во взаимодействие молекул может осуществляться либо в форме теплоты (т. н. темновые реакции), либо в виде квантов электромагнитного излучения. Реакции, в которых активация частиц является результатом их взаимодействия с квантами электромагнитного излучения видимой области спектра, называют фотохимическими реакциями. При всех фотохимических процессах выполняется закон Гротгуса:


Химическое превращение вещества может вызвать только то излучение, которое поглощается этим веществом.

Взаимодействие света с веществом может идти по трем возможным направлениям:



1. *Возбуждение частиц* (переход электронов на вышележащие орбитали):



2. *Ионизация частиц* за счет отрыва электронов:



3. *Диссоциация молекул* с образованием свободных радикалов (гомолитическая) либо ионов (гетеролитическая):



Энергию поглощенных квантов рассчитывают по уравнению Планка, которое в пересчете на моль квантов запишется так:

$$E = N_A h \nu \quad (3.29),$$

где N_A – число Авогадро. Если вместо частоты использовать длину волны в нанометрах, то после подстановки численных значений N_A и h получим выражение для расчетов энергии квантов в джоулях:

$$E = 0,119 \cdot 10^9 / \lambda \quad (3.30)$$

Между количеством лучистой энергии, поглощенной молекулами вещества, и количеством фотохимически прореагировавших молекул существует соотношение, выражаемое законом фотохимической эквивалентности Штарка-Эйнштейна:

Число молекул, подвергшихся первичному фотохимическому превращению, равно числу поглощенных веществом квантов электромагнитного излучения.

Поскольку фотохимическая реакция, как правило, включает в себя и т.н. вторичные процессы (например, в случае цепного механизма), для описания реакции вводится понятие квантовый выход фотохимической реакции:

Квантовый выход фотохимической реакции γ есть отношение числа частиц, претерпевших превращение N , к числу поглощенных веществом квантов света.


$$\gamma = \frac{N}{Q} \quad (3.31),$$

где Q – энергия поглощенного монохроматического излучения.

Квантовый выход реакции может варьироваться в очень широких пределах: от 10^{-3} (фотохимическое разложение метилбромида) до 10^6 (цепная реакция водорода с хлором); в общем случае, чем более долгоживущей явля-

ется активная частица, тем с большим квантовым выходом протекает фотохимическая реакция.

Важнейшими фотохимическими реакциями являются реакции фотосинтеза, протекающие в растениях с участием хлорофилла. Процесс фотосинтеза составляют две стадии: световая, связанная с поглощением фотонов, и значительно более медленная темновая, представляющая собой ряд химических превращений, осуществляемых в отсутствие света. Суммарный процесс фотосинтеза заключается в окислении воды до кислорода и восстановлении диоксида углерода до углеводов:



Протекание данного окислительно-восстановительного процесса (связанного с переносом электронов) возможно благодаря наличию в реакционном центре хлорофилла Chl донора D и акцептора A электронов; перенос электронов происходит в результате фотовозбуждения молекулы хлорофилла:



Возникающие в данном процессе заряженные частицы D^+ и A^- принимают участие в дальнейших окислительно-восстановительных реакциях темновой стадии фотосинтеза.

ЛЕКЦИЯ 5.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КОНСТАНТУ СКОРОСТИ РЕАКЦИИ. КИНЕТИКА ОБРАТИМЫХ РЕАКЦИЙ. КАТАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Константа скорости реакции есть функция от температуры; повышение температуры, как правило, увеличивает константу скорости. Первая попытка учесть влияние температуры была сделана Вант-Гоффом, сформулировавшим следующее эмпирическое правило:

При повышении температуры на каждые 10 градусов константа скорости элементарной химической реакции увеличивается в 2 – 4 раза.

Величина, показывающая, во сколько раз увеличивается константа скорости при повышении температуры на 10 градусов, есть *температурный коэффициент константы скорости реакции* γ . Математически правило Вант-Гоффа можно записать следующим образом:

$$\gamma = \frac{k_{T+10}}{k_T} \quad (3.29)$$

$$k_{T_2} = k_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2 - T_1}{10}} \quad (3.30)$$

Однако правило Вант-Гоффа применимо лишь в узком температурном интервале, поскольку температурный коэффициент скорости реакции γ сам является функцией от температуры; при очень высоких и очень низких температурах γ становится равным единице (т.е. скорость химической реакции перестает зависеть от температуры).


5.1 Уравнение Аррениуса

Очевидно, что взаимодействие частиц осуществляется при их столкновениях; однако число столкновений молекул очень велико и, если бы каждое столкновение приводило к химическому взаимодействию частиц, все реак-

ции протекали бы практически мгновенно. Аррениус постулировал, что столкновения молекул будут эффективны (т.е. будут приводить к реакции) только в том случае, если сталкивающиеся молекулы обладают некоторым запасом энергии – энергией активации.

Энергия активации есть минимальная энергия, которой должны обладать молекулы, чтобы их столкновение могло привести к химическому взаимодействию.

Рассмотрим путь некоторой элементарной реакции



Поскольку химическое взаимодействие частиц связано с разрывом старых химических связей и образованием новых, считается, что всякая элементарная реакция проходит через образование некоторого неустойчивого промежуточного соединения, называемого активированным комплексом:



Образование активированного комплекса всегда требует затраты некоторого количества энергии, что вызвано, во-первых, отталкиванием электронных оболочек и атомных ядер при сближении частиц и, во-вторых, необходимостью построения определенной пространственной конфигурации атомов в активированном комплексе и перераспределения электронной плотности. Таким образом, по пути из начального состояния в конечное система должна преодолеть своего рода энергетический барьер. Энергия активации реакции приближённо равна превышению средней энергии активированного комплекса над средним уровнем энергии реагентов. Очевидно, что если прямая реакция является экзотермической, то энергия активации обратной реакции E'_A выше, нежели энергия активации прямой реакции E_A . Энергии активации прямой и обратной реакции связаны друг с другом через изменение внутренней энергии в ходе реакции. Вышесказанное можно проил-

люстрировать с помощью энергетической диаграммы химической реакции (рис. 3.5).




Рис. 3.5. Энергетическая диаграмма химической реакции. $E_{исх}$ – средняя энергия частиц исходных веществ, $E_{прод}$ – средняя энергия частиц продуктов реакции.

Поскольку температура есть мера средней кинетической энергии частиц, повышение температуры приводит к увеличению доли частиц, энергия которых равна или больше энергии активации, что приводит к увеличению константы скорости реакции (рис.3.6):




Рис. 3.6. Распределение частиц по энергии. Здесь $\frac{n_E}{N}$ - доля частиц, обладающих энергией E ; E_i - средняя энергия частиц при температуре T_i ($T_1 < T_2 < T_3$).

Рассмотрим термодинамический вывод выражения, описывающего зависимость константы скорости реакции от температуры и величины энергии

активации – уравнения Аррениуса. Согласно уравнению изобары Вант-Гоффа,

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta H^{\circ}}{RT^2} \quad (3.31)$$

Поскольку константа равновесия есть отношение констант скоростей прямой и обратной реакции, можно переписать выражение (4.31) следующим образом:

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{d \ln k_1}{dT} - \frac{d \ln k_2}{dT} = \frac{\Delta H^{\circ}}{RT^2} \quad (3.32)$$

Представив изменение энтальпии реакции ΔH° в виде разности двух величин E_1 и E_2 , получаем:

$$\frac{d \ln k_1}{dT} = \frac{E_1}{RT^2} + C \quad (3.33)$$

$$\frac{d \ln k_2}{dT} = \frac{E_2}{RT^2} + C \quad (3.34)$$

Здесь C – некоторая константа. Постулировав, что $C = 0$, получаем уравнение Аррениуса, где E_A – энергия активации:

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_A}{RT^2} \quad (3.35)$$

После неопределенного интегрирования выражения (3.35) получим уравнение Аррениуса в интегральной форме:

$$\ln k = \ln A - \frac{E_A}{RT} \quad (3.36)$$

$$k = A \exp\left(\frac{E_A}{RT}\right) \quad (3.37)$$




Рис. 3.7. Зависимость логарифма константы скорости химической реакции от обратной температуры.

Здесь A – постоянная интегрирования. Из уравнения (3.37) нетрудно показать физический смысл предэкспоненциального множителя A , который равен константе скорости реакции при температуре, стремящейся к бесконечности. Как видно из выражения (3.36), логарифм константы скорости линейно зависит от обратной температуры (рис.3.7); величину энергии активации E_A и логарифм предэкспоненциального множителя A можно определить графически (тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс и отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат).

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{E_A}{R} \quad (3.38)$$


Зная энергию активации реакции и константу скорости при какой-либо температуре T_1 , по уравнению Аррениуса можно рассчитать величину константы скорости при любой температуре T_2 :

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_A}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \quad (3.39)$$

5.2 Кинетика двусторонних (обратимых) реакций

Химические реакции часто являются двусторонними (обратимыми), т.е. могут протекать при данных условиях в двух противоположных направлениях (понятие обратимая реакция следует отличать от термодинамического по-

нения обратимый процесс; двусторонняя реакция обратима в термодинамическом смысле лишь в состоянии химического равновесия). Рассмотрим элементарную двустороннюю реакцию



Скорость уменьшения концентрации вещества А при протекании прямой реакции определяется уравнением (4.40):

$$V_1 = -\frac{dC_A}{dt} = k_1 C_A C_B, \quad (3.40)$$

а скорость возрастания концентрации вещества А в результате протекания обратной реакции – уравнением (4.41):

$$V_2 = \frac{dC_A}{dt} = k_2 C_D C_E \quad (3.41)$$

Общая скорость двусторонней реакции в любой момент времени равна разности скоростей прямой и обратной реакции:

$$V = V_1 - V_2 = k_1 C_A C_B - k_2 C_D C_E \quad (3.42)$$

По мере протекания двусторонней реакции скорость прямой реакции уменьшается, скорость обратной реакции – увеличивается; в некоторый момент времени скорости прямой и обратной реакции становятся равными и концентрации реагентов перестают изменяться. Таким образом, в результате протекания в закрытой системе двусторонней реакции система достигает состояния химического равновесия; при этом константа равновесия будет равна отношению констант скоростей прямой и обратной реакции:

$$K_c = \frac{k_1}{k_2} \quad (3.43)$$

5.3 Кинетика гетерогенных химических реакций

Когда реакция совершается между веществами, находящимися в разных фазах гетерогенной системы, основной постулат химической кинетики становится неприменимым. В гетерогенных реакциях роль промежуточных продуктов обычно играют молекулы, связанные химическими силами с поверхностью раздела фаз (химически адсорбированные на поверхности). Во всяком гетерогенном химическом процессе можно выделить следующие стадии:

1. *Диффузия реагентов* к реакционной зоне, находящейся на поверхности раздела фаз.
2. *Активированная адсорбция* частиц реагентов на поверхности.
3. *Химическое превращение* адсорбированных частиц.
4. *Десорбция образовавшихся продуктов реакции*.
5. *Диффузия продуктов реакции* из реакционной зоны.

Стадии 1 и 5 называются диффузионными, стадии 2, 3 и 4 – кинетическими. Универсального выражения для скорости гетерогенных химических реакций не существует, поскольку каждая из выделенных стадий может являться лимитирующей. Как правило, при низких температурах скорость гетерогенной реакции определяют кинетические стадии (т.н. *кинетическая область* гетерогенного процесса; скорость реакции в этом случае сильно зависит от температуры и величины площади поверхности раздела фаз; порядок реакции при этом может быть любым). При высоких температурах скорость процесса будет определяться скоростью диффузии (*диффузионная область* гетерогенной реакции, характеризующаяся, как правило, первым порядком реакции и слабой зависимостью скорости процесса от температуры и площади поверхности раздела фаз).

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Скорость химической реакции при данной температуре определяется скоростью образования активированного комплекса, которая, в свою оче-

редь, зависит от величины энергии активации. Во многих химических реакциях в структуру активированного комплекса могут входить вещества, стехиометрически не являющиеся реагентами; очевидно, что в этом случае изменяется и величина энергии активации процесса. В случае наличия нескольких переходных состояний реакция будет идти в основном по пути с наименьшим активационным барьером.


Катализ – явление изменения скорости химической реакции в присутствии веществ, состояние и количество которых после реакции остаются неизменными.


Различают положительный и отрицательный катализ (соответственно увеличение и уменьшение скорости реакции), хотя часто под термином "катализ" подразумевают только положительный катализ; отрицательный катализ называют ингибированием.

Вещество, входящее в структуру активированного комплекса, но стехиометрически не являющееся реагентом, называется *катализатором*. Для всех катализаторов характерны такие общие свойства, как специфичность и селективность действия.

Специфичность катализатора заключается в его способности ускорять только одну реакцию или группу однотипных реакций и не влиять на скорость других реакций. Так, например, многие переходные металлы (платина, медь, никель, железо и т.д.) являются катализаторами для процессов гидрирования; оксид алюминия катализирует реакции гидратации и т.д.

Селективность катализатора – способность ускорять одну из возможных при данных условиях параллельных реакций. Благодаря этому можно, применяя различные катализаторы, из одних и тех же исходных веществ получать различные продукты:





Причиной увеличения скорости реакции при положительном катализе является уменьшение энергии активации при протекании реакции через активированный комплекс с участием катализатора (рис. 3.8).

Поскольку, согласно уравнению Аррениуса, константа скорости химической реакции находится в экспоненциальной зависимости от величины энергии активации, уменьшение последней вызывает значительное увеличение константы скорости. Действительно, если предположить, что предэкспоненциальные множители в уравнении Аррениуса (3.32) для каталитической и некаталитической реакций близки, то для отношения констант скорости можно записать:

$$\frac{k_k}{k} = \frac{A_k}{A} \exp\left(\frac{E_A - E_{A,K}}{RT}\right) \approx \exp\left(\frac{-\Delta E_A}{RT}\right) \quad (3.44)$$

Если $\Delta E_A = -50$ кДж/моль, то отношение констант скоростей составит $27 \cdot 10^5$ раз (действительно, на практике такое уменьшение E_A увеличивает скорость реакции приблизительно в 10^5 раз).

Необходимо отметить, что наличие катализатора не влияет на величину изменения термодинамического потенциала в результате процесса и, следовательно, никакой катализатор не может сделать возможным самопроизвольное протекание термодинамически невозможного процесса (процесса, ΔG (ΔF) которого больше нуля). Катализатор не изменяет величину константы равновесия для обратимых реакций; влияние катализатора в этом случае заключается только в ускорении достижения равновесного состояния.

В зависимости от фазового состояния реагентов и катализатора различают гомогенный и гетерогенный катализ.





Рис. 3.8. Энергетическая диаграмма химической реакции без катализатора (1) и в присутствии катализатора (2).

Гомогенный катализ.


Гомогенный катализ – каталитические реакции, в которых реагенты и катализатор находятся в одной фазе. В случае гомогенно-каталитических процессов катализатор образует с реагентами промежуточные реакционно-способные продукты. Рассмотрим некоторую реакцию





В присутствии катализатора осуществляются две быстро протекающие стадии, в результате которых образуются частицы промежуточного соединения АК и затем (через активированный комплекс $ABK^\#$) конечный продукт реакции с регенерацией катализатора:



Примером такого процесса может служить реакция разложения ацетальдегида, энергия активации которой $E_A = 190$ кДж/моль:



В присутствии паров йода этот процесс протекает в две стадии:



Уменьшение энергии активации этой реакции в присутствии катализатора составляет 54 кДж/моль; константа скорости реакции при этом увеличивается приблизительно в 10^5 раз. Наиболее распространенным типом гомогенного катализа является кислотный катализ, при котором в роли катализатора выступают ионы водорода H^+ .

Автокатализ.

Автокатализ – процесс каталитического ускорения химической реакции одним из её продуктов. В качестве примера можно привести катализируемую ионами водорода реакцию гидролиза сложных эфиров. Образующаяся при гидролизе кислота диссоциирует с образованием протонов, которые ускоряют реакцию гидролиза. Особенность автокаталитической реакции состоит в том, что данная реакция протекает с постоянным возрастанием концентрации катализатора. Поэтому в начальный период реакции скорость её возрастает, а на последующих стадиях в результате убыли концентрации реагентов скорость начинает уменьшаться; кинетическая кривая продукта автокаталитической реакции имеет характерный S-образный вид (рис. 4.9).





Рис. 3.9. Кинетическая кривая продукта автокаталитической реакции

Гетерогенный катализ.


Гетерогенный катализ – каталитические реакции, идущие на поверхности раздела фаз, образуемых катализатором и реагирующими веществами. Механизм гетерогенно-каталитических процессов значительно более сложен, чем в случае гомогенного катализа. В каждой гетерогенно-каталитической реакции можно выделить как минимум шесть стадий:

1. Диффузия исходных веществ к поверхности катализатора.


2. Адсорбция исходных веществ на поверхности с образованием некоторого промежуточного соединения:




3. Активация адсорбированного состояния (необходимая для этого энергия есть истинная энергия активации процесса):



4. Распад активированного комплекса с образованием адсорбированных продуктов реакции:




5. Десорбция продуктов реакции с поверхности катализатора.



6. Диффузия продуктов реакции от поверхности катализатора.

Специфической особенностью гетерокаталитических процессов является способность катализатора к промотированию и отравлению.

Промотирование – увеличение активности катализатора в присутствии веществ, которые сами не являются катализаторами данного процесса (промоторов). Например, для катализируемой металлическим никелем реакции



введение в никелевый катализатор небольшой примеси церия приводит к резкому возрастанию активности катализатора.

Отравление – резкое снижение активности катализатора в присутствии некоторых веществ (т. н. каталитических ядов). Например, для реакции синтеза аммиака (катализатор – губчатое железо), присутствие в реакционной смеси соединений кислорода или серы вызывает резкое снижение активности железного катализатора; в то же время способность катализатора адсорбировать исходные вещества снижается очень незначительно.

Для объяснения этих особенностей гетерогенно-каталитических процессов Г.Тэйлором было высказано следующее предположение: каталитически активной является не вся поверхность катализатора, а лишь некоторые её участки – т.н. *активные центры*, которыми могут являться различные дефекты кристаллической структуры катализатора (например, выступы либо впадины на поверхности катализатора). В настоящее время нет единой теории гетерогенного катализа. Для металлических катализаторов была разработана теория мультиплетов. Основные положения мультиплетной теории состоят в следующем:

1. Активный центр катализатора представляет собой совокупность определенного числа адсорбционных центров, расположенных на поверхности катализатора в геометрическом соответствии со строением молекулы, претерпевающей превращение.

2. При адсорбции реагирующих молекул на активном центре образуется мультиплетный комплекс, в результате чего происходит перераспределение связей, приводящее к образованию продуктов реакции.

Теорию мультиплетов называют иногда теорией геометрического подобия активного центра и реагирующих молекул. Для различных реакций число адсорбционных центров (каждый из которых отождествляется с атомом металла) в активном центре различно – 2, 3, 4 и т.д. Подобные активные центры называются соответственно дублет, триплет, квадруплет и т.д. (в общем случае мультиплет, чему и обязана теория своим названием).

Например, согласно теории мультиплетов, дегидрирование предельных одноатомных спиртов происходит на дублете, а дегидрирование циклогексана – на секстете (рис. 3.10 – 3.11); теория мультиплетов позволила связать каталитическую активность металлов с величиной их атомного радиуса.




Рис. 3.10. Дегидрирование спиртов на дублете.




Рис. 3.11. Дегидрирование циклогексана на секстете.

Ферментативный катализ.

Ферментативный катализ – каталитические реакции, протекающие с участием ферментов – биологических катализаторов белковой природы. Ферментативный катализ имеет две характерные особенности:

1. *Высокая активность*, на несколько порядков превышающая активность неорганических катализаторов, что объясняется очень значительным снижением энергии активации процесса ферментами. Так, константа скорости реакции разложения перекиси водорода, катализируемой ионами Fe^{2+} , составляет 56 с^{-1} ; константа скорости этой же реакции, катализируемой ферментом каталазой, равна $3.5 \cdot 10^7$, т.е. реакция в присутствии фермента протекает в миллион раз быстрее (энергии активации процессов составляют соответственно 42 и 7.1 кДж/моль). Константы скорости гидролиза мочевины в присутствии кислоты и уреазы различаются на тринадцать порядков, состав-

ляя $7.4 \cdot 10^{-7}$ и $5 \cdot 10^6 \text{ с}^{-1}$ (величина энергии активации составляет соответственно 103 и 28 кДж/моль).

2. *Высокая специфичность.* Например, амилаза катализирует процесс расщепления крахмала, представляющего собой цепь одинаковых глюкозных звеньев, но не катализирует гидролиз сахарозы, молекула которой составлена из глюкозного и фруктозного фрагментов.

Согласно общепринятым представлениям о механизме ферментативного катализа, субстрат S и фермент F находятся в равновесии с очень быстро образующимся фермент-субстратным комплексом FS, который сравнительно медленно распадается на продукт реакции P с выделением свободного фермента; т.о., стадия распада фермент-субстратного комплекса на продукты реакции является скоростьюопределяющей (лимитирующей).



Исследование зависимости скорости ферментативной реакции от концентрации субстрата при неизменной концентрации фермента показали, что с увеличением концентрации субстрата скорость реакции сначала увеличивается, а затем перестает изменяться (рис. 4.12) и зависимость скорости реакции от концентрации субстрата описывается следующим уравнением:

$$V = V_{\max} \left(1 + \frac{K_m}{C_s} \right)^{-1} \quad (3.45)$$

Здесь K_m – константа Михаэлиса, численно равная концентрации субстрата при $V = \frac{1}{2}V_{\max}$. Константа Михаэлиса служит мерой сродства между субстратом и ферментом: чем меньше K_m , тем больше их способность к образованию фермент-субстратного комплекса.

Характерной особенностью действия ферментов является также высокая чувствительность активности ферментов к внешним условиям – pH среды и температуре. Ферменты активны лишь в достаточно узком интервале pH и температуры, причем для ферментов характерно наличие в этом интервале

максимума активности при некотором оптимальном значении рН или температуры; по обе стороны от этого значения активность ферментов быстро снижается.




Рис. 3.12. Зависимость скорости ферментативной реакции от концентрации субстрата.

ЛЕКЦИИ 6.

ХИМИЧЕСКОЕ И ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ

Как было показано выше, протекание самопроизвольного процесса в термодинамической системе сопровождается уменьшением свободной энергии системы ($dG < 0$, $dF < 0$). Очевидно, что рано или поздно (напомним, что понятие "время" в термодинамике отсутствует) система достигнет минимума свободной энергии. Условием минимума некоторой функции $Y = f(x)$ является равенство нулю первой производной и положительный знак второй производной: $dY = 0$; $d^2Y > 0$. Таким образом, *условием термодинамического равновесия в закрытой системе является минимальное значение соответствующего термодинамического потенциала:*

Изобарно-изотермические ($P = \text{const}$, $T = \text{const}$):

$$\Delta G = 0 \quad dG = 0, d^2G > 0$$

Изохорно-изотермические ($V = \text{const}$, $T = \text{const}$):

$$\Delta F = 0 \quad dF = 0, d^2F > 0$$

Состояние системы с минимальной свободной энергией есть состояние термодинамического равновесия:

Термодинамическим равновесием называется такое термодинамическое состояние системы, которое при постоянстве внешних условий не изменяется во времени, причем эта неизменяемость не обусловлена каким-либо внешним процессом.

Учение о равновесных состояниях – один из разделов термодинамики. Далее мы будем рассматривать частный случай термодинамического равновесного состояния – химическое равновесие. Как известно, многие химические реакции являются обратимыми, т.е. могут одновременно протекать в обоих направлениях – прямом и обратном. Если проводить обратимую реакцию в закрытой системе, то через некоторое время система придет в состояние химического равновесия – концентрации всех реагирующих веществ перестанут изменяться во времени. Необходимо отметить, что достижение системой состояния равновесия не означает прекращения процесса; химическое равновесие является *динамическим*, т.е. соответствует одновременному протеканию процесса в противоположных направлениях с одинаковой скоростью. Химическое равновесие является *подвижным* – всякое бесконечно малое внешнее воздействие на равновесную систему вызывает бесконечно малое изменение состояния системы; по прекращении внешнего воздействия система возвращается в исходное состояние. Ещё одним важным свойством химического равновесия является то, что система может самопроизвольно прийти в состояние равновесия с двух противоположных сторон. Иначе говоря, любое состояние, смежное с равновесным, является менее устойчивым, и переход в него из состояния равновесия всегда связан с необходимостью затраты работы извне.

Количественной характеристикой химического равновесия является константа равновесия, которая может быть выражена через равновесные концентрации C , парциальные давления P или мольные доли X реагирующих веществ. Для некоторой реакции



соответствующие константы равновесия выражаются следующим образом:

$$K_c = \frac{C_M^m C_N^n}{C_A^a C_B^b} \quad (4.1)$$

$$K_p = \frac{P_M^m P_N^n}{P_A^a P_B^b} \quad (4.2)$$

$$K_x = \frac{X_M^m X_N^n}{X_A^a X_B^b} \quad (4.3)$$

Константа равновесия есть характерная величина для каждой обратимой химической реакции; величина константы равновесия зависит только от природы реагирующих веществ и температуры. Выражение для константы равновесия для элементарной обратимой реакции может быть выведено из кинетических представлений.

Рассмотрим процесс установления равновесия в системе, в которой в начальный момент времени присутствуют только исходные вещества А и В. Скорость прямой реакции V_1 в этот момент максимальна, а скорость обратной V_2 равна нулю:

$$V_1 = k_1 C_A^a C_B^b \quad (4.4)$$

$$V_2 = k_2 C_M^m C_N^n \quad (4.5)$$

По мере уменьшения концентрации исходных веществ растет концентрация продуктов реакции; соответственно, скорость прямой реакции уменьшается, скорость обратной реакции увеличивается. Очевидно, что через некоторое время скорости прямой и обратной реакции сравняются, после

чего концентрации реагирующих веществ перестанут изменяться, т.е. установится химическое равновесие.

Приняв, что $V_1 = V_2$, можно записать:

$$k_1 c_A^a c_B^b = k_2 c_M^m c_N^n \quad (4.6)$$

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{c_M^m c_N^n}{c_A^a c_B^b} = K_c \quad (4.7)$$

Т.о., константа равновесия есть отношение констант скорости прямой и обратной реакции. Отсюда вытекает физический смысл константы равновесия: она показывает, во сколько раз скорость прямой реакции больше скорости обратной при данной температуре и концентрациях всех реагирующих веществ, равных 1 моль/л.

Теперь рассмотрим (с некоторыми упрощениями) более строгий термодинамический вывод выражения для константы равновесия. Для этого необходимо ввести понятие *химический потенциал*. Очевидно, что величина свободной энергии системы будет зависеть как от внешних условий (Т, Р или V), так и от природы и количества веществ, составляющих систему. В случае, если состав системы изменяется во времени (т.е. в системе протекает химическая реакция), необходимо учесть влияние изменения состава на величину свободной энергии системы. Введем в некоторую систему бесконечно малое количество dn_i молей i -го компонента; это вызовет бесконечно малое изменение термодинамического потенциала системы. Отношение бесконечно малого изменения величины свободной энергии системы к бесконечно малому количеству компонента, внесенному в систему, есть химический потенциал μ_i данного компонента в системе:

$$\mu_i = \left(\frac{dG_i}{dn_i} \right)_{P, T, j \neq i} \quad (4.8)$$

$$\mu_i = \left(\frac{dF_i}{dn_i} \right)_{V,T,j \neq i} \quad (4.9)$$

Химический потенциал компонента связан с его парциальным давлением или концентрацией следующими соотношениями:

$$\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln P_i \quad (4.10)$$

$$\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln C_i \quad (4.11)$$

Здесь μ_i° – стандартный химический потенциал компонента ($P_i = 1$ атм., $C_i = 1$ моль/л.). Очевидно, что изменение свободной энергии системы можно связать с изменением состава системы следующим образом:

$$dG = \mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 + \dots = \sum \mu_i dn_i \quad (4.12)$$

$$dF = \mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 + \dots = \sum \mu_i dn_i \quad (4.13)$$

Поскольку условием равновесия является минимум свободной энергии системы ($dG = 0$, $dF = 0$), можно записать:

$$\sum \mu_i dn_i = 0 \quad (4.14)$$

В закрытой системе изменение числа молей одного компонента сопровождается эквивалентным изменением числа молей остальных компонентов; т.е., для приведенной выше химической реакции имеет место соотношение:

$$\frac{dn_A}{a} = \frac{dn_B}{b} = \frac{dn_M}{m} = \frac{dn_N}{n} \quad (4.15)$$

Отсюда можно получить следующее условие химического равновесия в закрытой системе:

$$a\mu_A + b\mu_B = m\mu_M + n\mu_N \quad (4.16)$$

В общем виде условие химического равновесия можно записать следующим образом:

$$\sum n_i \mu_i = 0 \quad (4.17)$$

Выражение (4.17) носит название уравнения Гиббса – Дюгема. Подставив в него зависимость химического потенциала от концентрации, получаем:

$$\sum n_i \mu_i = \sum n_i \mu_i^\circ + RT \sum n_i \ln c_i = \sum n_i \mu_i^\circ + RT \ln \frac{c_M^m c_N^n}{c_A^a c_B^b} \quad (4.18)$$

Поскольку $\sum n_i \mu_i = \Delta F$, а $\sum n_i \mu_i^\circ = \Delta F^\circ$, получаем:

$$\Delta F = \Delta F^\circ + RT \ln \frac{c_M^m c_N^n}{c_A^a c_B^b} \quad (4.19)$$

Для изобарно-изотермического процесса аналогичным образом можно получить:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{p_M^m p_N^n}{p_A^a p_B^b} \quad (4.20)$$

Полученные нами выражения 4.19 – 4.20 есть *изотерма химической реакции*. Если система находится в состоянии химического равновесия, то изменение термодинамического потенциала равно нулю; получаем:

$$\Delta F^\circ = -RT \ln \frac{c_M^m c_N^n}{c_A^a c_B^b} = -RT \ln K_c \quad (4.21)$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln \frac{p_M^m p_N^n}{p_A^a p_B^b} = -RT \ln K_p \quad (4.22)$$

Здесь c_i и p_i – *равновесные* концентрации и парциальные давления исходных веществ и продуктов реакции (в отличие от неравновесных C_i и P_i в уравнениях 4.19 – 4.20).

Поскольку для каждой химической реакции стандартное изменение термодинамического потенциала ΔF° и ΔG° есть строго определенная величина, то произведение равновесных парциальных давлений (концентраций), возведенных в степень, равную стехиометрическому коэффициенту при дан-

ном веществе в уравнении химической реакции (стехиометрические коэффициенты при исходных веществах принято считать отрицательными) есть некоторая константа, называемая константой равновесия. Уравнения (4.21, 4.22) показывают связь константы равновесия со стандартным изменением свободной энергии в ходе реакции. Уравнение изотермы химической реакции связывает величины реальных концентраций (давлений) реагентов в системе, стандартного изменения термодинамического потенциала в ходе реакции и изменения термодинамического потенциала при переходе из данного состояния системы в равновесное. Знак ΔG (ΔF) определяет возможность самопроизвольного протекания процесса в системе. При этом ΔG° (ΔF°) равно изменению свободной энергии системы при переходе из стандартного состояния ($P_i = 1$ атм., $C_i = 1$ моль/л) в равновесное. Уравнение изотермы химической реакции позволяет рассчитать величину ΔG (ΔF) при переходе из любого состояния системы в равновесное, т.е. ответить на вопрос, будет ли химическая реакция протекать самопроизвольно при данных концентрациях C_i (давлениях P_i) реагентов:

$$\Delta F = \Delta F^\circ + RT \ln \frac{C_M^m C_N^n}{C_A^a C_B^b} = RT \ln \frac{C_M^m C_N^n}{C_A^a C_B^b} - RT \ln K_c \quad (4.23)$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{P_M^m P_N^n}{P_A^a P_B^b} = RT \ln \frac{P_M^m P_N^n}{P_A^a P_B^b} - RT \ln K_p \quad (4.24)$$

Если изменение термодинамического потенциала меньше нуля, процесс в данных условиях будет протекать самопроизвольно.

Влияние внешних условий на химическое равновесие

При постоянстве внешних условий система может находиться в состоянии равновесия сколь угодно долго. Если изменить эти условия (т.е. оказать на систему какое-либо внешнее воздействие), равновесие нарушается; в системе возникает самопроизвольный процесс, который продолжается до тех пор, пока система опять не достигнет состояния равновесия (уже при новых

условиях). Рассмотрим, как влияют на положение равновесия некоторые факторы.

Влияние давления и концентрации

Рассмотрим несколько возможных случаев смещения равновесия.

1. В систему добавлено исходное вещество. В этом случае

$$\frac{C_M^m C_N^n}{C_A^a C_B^b} < K_C; \quad \frac{P_M^m P_N^n}{P_A^a P_B^b} < K_P;$$

По уравнению изотермы химической реакции (4.23 – 4.24) получаем: $\Delta F < 0$; $\Delta G < 0$. В системе возникнет самопроизвольный химический процесс, направленный в сторону расходования исходных веществ и образования продуктов реакции (химическое равновесие смещается вправо).

2. В систему добавлен продукт реакции. В этом случае

$$\frac{C_M^m C_N^n}{C_A^a C_B^b} > K_C; \quad \frac{P_M^m P_N^n}{P_A^a P_B^b} > K_P;$$

Согласно уравнению изотермы химической реакции, $\Delta F > 0$; $\Delta G > 0$. Химическое равновесие будет смещено влево (в сторону расходования продуктов реакции и образования исходных веществ).

3. Изменено общее давление (для реакций в газовой фазе).

Парциальные давления всех компонентов P_i в этом случае изменяются в одинаковой степени; направление смещения равновесия будет определяться суммой стехиометрических коэффициентов Δn .

Учитывая, что парциальное давление газа в смеси равно общему давлению, умноженному на мольную долю компонента в смеси ($P_i = P X_i$), изотерму реакции можно переписать в следующем виде (здесь $\Delta n = \Sigma(n_i)_{\text{прод}} - \Sigma(n_i)_{\text{исх}}$):

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{P_M^m P_N^n}{P_A^a P_B^b} = \Delta G^\circ + \Delta n RT \ln \frac{X_M^m X_N^n}{X_A^a X_B^b} \quad (4.25)$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + \Delta n RT \ln(PK_x) \quad (4.26)$$

Примем, что $P_2 > P_1$. В этом случае, если $\Delta n > 0$ (реакция идет с увеличением числа молей газообразных веществ), то $\Delta G > 0$; равновесие смещается влево. Если реакция идет с уменьшением числа молей газообразных веществ ($\Delta n < 0$), то $\Delta G < 0$; равновесие смещается вправо. Иначе говоря, увеличение общего давления смещает равновесие в сторону процесса, идущего с уменьшением числа молей газообразных веществ. Уменьшение общего давления газов в смеси ($P_2 < P_1$) будет смещать равновесие в сторону реакции, идущей с увеличением числа молей газообразных веществ.

Необходимо отметить, что изменение концентрации или давления, смещающая равновесие, не изменяет величину константы равновесия, которая зависит только от природы реагирующих веществ и температуры.

Влияние температуры на положение равновесия

Повышение либо понижение температуры означает приобретение либо потерю системой энергии и, следовательно, должно изменять величину константы равновесия.

Запишем уравнение (I.99) в следующем виде:

$$RT \ln K_p = -\Delta G^\circ = -\Delta H^\circ + T\Delta S^\circ \quad (4.27)$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R} \quad (4.28)$$

Продифференцировав выражение (4.28) по температуре, получаем для зависимости константы равновесия от температуры уравнение (4.29) – *изобару Вант-Гоффа*:

$$\frac{d \ln K_p}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2} \quad (4.29)$$

Рассуждая аналогичным образом, для процесса, проходящего в изохорных условиях, можно получить *изохору Вант-Гоффа*:

$$\frac{d \ln K_c}{dT} = \frac{\Delta U^\circ}{RT^2} \quad (4.30)$$

Изобара и изохора Вант-Гоффа связывают изменение константы химического равновесия с тепловым эффектом реакции в изобарных и изохорных условиях соответственно. Очевидно, что чем больше по абсолютной величине тепловой эффект химической реакции, тем сильнее влияет температура на величину константы равновесия. Если реакция не сопровождается тепловым эффектом, то константа равновесия не зависит от температуры.

Экзотермические реакции: $\Delta H^\circ < 0$ ($\Delta U^\circ < 0$). В этом случае, согласно (4.29, 4.30), температурный коэффициент логарифма константы равновесия отрицателен. Повышение температуры уменьшает величину константы равновесия, т.е. смещает равновесие влево.

Эндотермические реакции: $\Delta H^\circ > 0$ ($\Delta U^\circ > 0$). В этом случае температурный коэффициент логарифма константы равновесия положителен; повышение температуры увеличивает величину константы равновесия (смещает равновесие вправо).

Графики зависимостей константы равновесия от температуры для экзотермических и эндотермических реакций приведены на рис. 4.1.




Рис. 4.1. Зависимость константы равновесия от температуры.

Действие рассмотренных нами факторов (давления, концентрации и температуры), равно как и любых других, на систему, находящуюся в состоянии равновесия, обобщает *принцип смещения равновесия*, называемый также *принципом Ле Шателье – Брауна*:

Если на систему, находящуюся в состоянии истинного равновесия, оказывается внешнее воздействие, то в системе возникает самопроизвольный процесс, компенсирующий данное воздействие.

Принцип Ле Шателье – Брауна является одним из следствий второго начала термодинамики и применим к любым макроскопическим системам, находящимся в состоянии истинного равновесия.

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ.

Вещество при изменении давления и температуры может переходить из одного агрегатного состояния в другое. Эти переходы, совершающиеся при постоянной температуре, называют фазовыми переходами первого рода. Количество теплоты, которое вещество получает из окружающей среды либо

отдает окружающей среде при фазовом переходе, есть скрытая теплота фазового перехода $\lambda_{\text{фп}}$. Если рассматривается гетерогенная система, в которой нет химических взаимодействий, а возможны лишь фазовые переходы, то при постоянстве температуры и давления в системе существует т.н. *фазовое равновесие*. Фазовое равновесие характеризуется некоторым числом фаз, компонентов и числом степеней термодинамической свободы системы.

Компонент – химически однородная составная часть системы, которая может быть выделена из системы и существовать вне её. Число независимых компонентов системы равно числу компонентов минус число возможных химических реакций между ними.

Число степеней свободы – число параметров состояния системы, которые могут быть одновременно произвольно изменены в некоторых пределах без изменения числа и природы фаз в системе.

Число степеней свободы гетерогенной термодинамической системы, находящейся в состоянии фазового равновесия, определяется *правилом фаз*, сформулированным Дж. Гиббсом:

Число степеней свободы равновесной термодинамической системы C равно числу независимых компонентов системы K минус число фаз Φ плюс число внешних факторов, влияющих на равновесие.

Для системы, на которую из внешних факторов влияют только температура и давление, можно записать:

$$C = K - \Phi + 2 \quad (4.31)$$

Системы принято классифицировать по числу компонентов (одно-, двухкомпонентные и т.д.), по числу фаз (одно-, двухфазные и т.д.) и числу степеней свободы (инвариантные, моно-, дивариантные и т.д.). Для систем с фазовыми переходами обычно рассматривают графическую зависимость состояния системы от внешних условий – т.н. диаграммы состояния.

Анализ диаграмм состояния позволяет определить число фаз в системе, границы их существования, характер взаимодействия компонентов. В основе анализа диаграмм состояния лежат два принципа: принцип непрерывности и принцип соответствия. Согласно принципу непрерывности, при непрерывном изменении параметров состояния все свойства отдельных фаз изменяются также непрерывно; свойства системы в целом изменяются непрерывно до тех пор, пока не изменится число или природа фаз в системе, что приводит к скачкообразному изменению свойств системы. Согласно принципу соответствия, на диаграмме состояния системы каждой фазе соответствует часть плоскости – поле фазы. Линии пересечения плоскостей отвечают равновесию между двумя фазами. Всякая точка на диаграмме состояния (т. н. фигуративная точка) отвечает некоторому состоянию системы с определенными значениями параметров состояния.

Рассмотрим и проанализируем диаграмму состояния воды (рис.4.2). Поскольку вода – единственное присутствующее в системе вещество, число независимых компонентов $K = 1$. В системе возможны три фазовых равновесия: между жидкостью и газом (линия ОА – зависимость давления насыщенного пара воды от температуры), твердым телом и газом (линия ОВ – зависимость давления насыщенного пара над льдом от температуры), твердым телом и жидкостью (линия ОС – зависимость температуры плавления льда от давления). Три кривые имеют точку пересечения О, называемую *тройной точкой воды*; тройная точка отвечает равновесию между тремя фазами.




Рис. 4.2. Диаграмма состояния воды

В тройной точке система трехфазна и число степеней свободы равно нулю; три фазы могут находиться в равновесии лишь при строго определенных значениях температуры и давления (для воды тройная точка отвечает состоянию с $P = 6.1$ кПа и $T = 273.16$ К).

Кривая ОВ теоретически продолжается до абсолютного нуля, а кривая давления насыщенного пара над жидкостью ОА заканчивается в критической точке воды ($T_{кр} = 607.46$ К, $P_{кр} = 19.5$ МПа); выше критической температуры газ и жидкость не могут существовать как отдельные фазы. Кривая ОС в верхней части (при высоких давлениях) изменяет свой наклон (появляются новые кристаллические фазы, плотность которых, в отличие от обычного льда, выше, чем у воды).

Внутри каждой из областей диаграммы (АОВ, ВОС, АОС) система однофазна; число степеней свободы системы равно двум (система дивариантна), т.е. можно одновременно изменять и температуру, и давление, не вызывая изменения числа фаз в системе:

$$C = 1 - 1 + 2 = 2$$

На каждой из линий число фаз в системе равно двум и, согласно правилу фаз, система моновариантна, т.е. для каждого значения температуры имеется только одно значение давления, при котором система двухфазна:

$$C = 1 - 2 + 2 = 1$$

описывает Влияние давления на температуру фазового перехода уравнение Клаузиуса – Клапейрона:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\lambda_{\phi\Pi}}{T_{\phi\Pi} \Delta V_{\phi\Pi}} \quad (4.32)$$

Здесь $\Delta V_{\phi\Pi} = V_2 - V_1$ есть изменение молярного объема вещества при фазовом переходе (причем V_2 относится к состоянию, переход в которое со-

проводится поглощением теплоты). Уравнение Клаузиуса – Клапейрона позволяет объяснить наклон кривых равновесия на диаграмме состояния однокомпонентной системы. Для переходов "жидкость – пар" и "твердое вещество – пар" ΔV всегда больше нуля; поэтому кривые на диаграмме состояния, отвечающие этим равновесиям, всегда наклонены вправо (повышение температуры всегда увеличивает давление насыщенного пара). Поскольку молярный объем газа много больше молярного объема того же вещества в жидком или твердом агрегатном состояниях ($V_g \gg V_{ж}$, $V_g \gg V_t$), уравнение (4.32) для частных случаев испарения и возгонки примет следующий вид:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\lambda_{\phi\Pi}}{T_{\phi\Pi} V_g} \quad (4.33)$$

Для многих веществ скрытая теплота парообразования или возгонки постоянна в большом интервале температур; в этом случае уравнение (4.33) можно проинтегрировать:

$$\ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = \frac{\lambda_{\phi\Pi}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad (4.34)$$

Кривая равновесия "твердое вещество – жидкость" на диаграммах состояния воды и висмута наклонена влево, а на диаграммах состояния остальных веществ – вправо. Это связано с тем, что плотность воды больше, чем плотность льда (и плотность жидкого висмута больше его плотности в твердом состоянии), т.е. плавление сопровождается уменьшением объема ($\Delta V < 0$). Как следует из выражения (4.34), в этом случае увеличение давления будет понижать температуру фазового перехода "твердое тело – жидкость" (воду и висмут относят поэтому к т.н. *аномальным веществам*). Для всех остальных веществ (т.н. *нормальные вещества*) $\Delta V_{пл} > 0$ и, согласно уравнению Клаузиуса – Клапейрона, увеличение давления приводит к повышению температуры плавления.

ЛЕКЦИЯ 7.

7.1 ТЕРМОДИНАМИКА РАСТВОРОВ

Существование абсолютно чистых веществ невозможно – всякое вещество обязательно содержит примеси, или, иными словами, всякая гомогенная система многокомпонентна. Если имеющиеся в веществе примеси в пределах точности описания системы не оказывают влияния на изучаемые свойст-

ва, можно считать систему однокомпонентной; в противном случае гомогенную систему считают раствором.

Раствор – гомогенная система, состоящая из двух или более компонентов, состав которой может непрерывно изменяться в некоторых пределах без скачкообразного изменения её свойств.

Раствор может иметь любое агрегатное состояние; соответственно их разделяют на твердые, жидкие и газообразные (последние обычно называют газовыми смесями). Обычно компоненты раствора разделяют на растворитель и растворенное вещество. Как правило, растворителем считают компонент, присутствующий в растворе в преобладающем количестве либо компонент, кристаллизующийся первым при охлаждении раствора; если одним из компонентов раствора является жидкое в чистом виде вещество, а остальными – твердые вещества либо газы, то растворителем считают жидкость. С термодинамической точки зрения это деление компонентов раствора не имеет смысла и, носит поэтому условный характер.

Одной из важнейших характеристик раствора является его состав, описываемый с помощью понятия концентрация раствора. Ниже дается определение наиболее распространенных способов выражения концентрации и формулы для пересчета одних концентраций в другие, где индексы А и В относятся соответственно к растворителю и растворенному веществу.

Молярная концентрация C – число молей ν_B растворенного вещества в одном литре раствора.

Нормальная концентрация N – число молей эквивалентов растворенного вещества (равное числу молей ν_B , умноженному на фактор эквивалентности f) в одном литре раствора.

Моляльная концентрация m – число молей растворенного вещества в одном килограмме растворителя.

Процентная концентрация ω – число граммов растворенного вещества в 100 граммах раствора.

$$C = \frac{v_B}{V} = \frac{10\rho\omega}{M_B} = \frac{N}{f} \quad (5.1)$$

$$N = \frac{fv_B}{V} = fC = \frac{10f\rho\omega}{M_B} \quad (5.2)$$

$$\omega = \frac{100g_B}{(g_A + g_B)} = \frac{CM_B}{10\rho} = \frac{CM_B}{10f\rho} \quad (5.3)$$

Еще одним способом выражения концентрации является *мольная доля X* - отношение числа молей данного компонента к общему числу молей всех компонентов в системе.

$$X_B = \frac{v_B}{v_A + v_B} = \frac{v_B}{\sum v_i} \quad (5.4)$$

Образование растворов. Растворимость.

Концентрация компонента в растворе может изменяться от нуля до некоторого максимального значения, называемого растворимостью компонента. Растворимость S – концентрация компонента в насыщенном растворе. Насыщенный раствор – раствор, находящийся в равновесии с растворенным веществом. Величина растворимости характеризует равновесие между двумя фазами, поэтому на неё влияют все факторы, смещающие это равновесие (в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна).

Образование раствора является сложным физико-химическим процессом. Процесс растворения всегда сопровождается увеличением энтропии системы; при образовании растворов часто имеет место выделение либо поглощение теплоты. Теория растворов должна объяснять все эти явления. Исторически сложились два подхода к образованию растворов – физическая теория, основы которой были заложены в XIX веке, и химическая, основопо-

ложником которой был Д.И.Менделеев. *Физическая теория растворов* рассматривает процесс растворения как распределение частиц растворенного вещества между частицами растворителя, предполагая отсутствие какого-либо взаимодействия между ними. Единственной движущей силой такого процесса является увеличение энтропии системы ΔS ; какие-либо тепловые или объемные эффекты при растворении отсутствуют ($\Delta H = 0$, $\Delta V = 0$; такие растворы принято называть идеальными). *Химическая теория* рассматривает процесс растворения как образование смеси неустойчивых химических соединений переменного состава, сопровождающееся тепловым эффектом и изменением объема системы (контракцией), что часто приводит к резкому изменению свойств растворенного вещества (так, растворение бесцветного сульфата меди CuSO_4 в воде приводит к образованию окрашенного раствора, из которого выделяется не CuSO_4 , а голубой кристаллогидрат $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$). Современная термодинамика растворов основана на синтезе этих двух подходов.

В общем случае при растворении происходит изменение свойств и растворителя, и растворенного вещества, что обусловлено взаимодействием частиц между собой по различным типам взаимодействия: Ван-дер-Ваальсового (во всех случаях), ион-дипольного (в растворах электролитов в полярных растворителях), специфических взаимодействий (образование водородных или донорно-акцепторных связей). Учет всех этих взаимодействий представляет собой очень сложную задачу. Очевидно, что чем больше концентрация раствора, тем интенсивнее взаимодействие частиц, тем сложнее структура раствора. Поэтому количественная теория разработана только для идеальных растворов, к которым можно отнести газовые растворы и растворы неполярных жидкостей, в которых энергия взаимодействия разнородных частиц E_{A-B} близка к энергиям взаимодействия одинаковых частиц E_{A-A} и E_{B-B} . Идеальными можно считать также бесконечно разбавленные растворы, в которых можно пренебречь взаимодействием частиц растворителя и раство-

ренного вещества между собой. Свойства таких растворов зависят только от концентрации растворенного вещества, но не зависят от его природы.

Растворимость газов в газах

Газообразное состояние вещества характеризуется слабым взаимодействием между частицами и большими расстояниями между ними. Поэтому газы смешиваются в любых соотношениях (при очень высоких давлениях, когда плотность газов приближается к плотности жидкостей, может наблюдаться ограниченная растворимость). Газовые смеси описываются законом Дальтона:

Общее давление газовой смеси равно сумме парциальных давлений всех входящих в неё газов.

$$P_{\text{общ}} = \sum P_i = \frac{RT}{V} \sum v_i \quad (5.5)$$

$$P_i = \frac{P v_i}{\sum v_i} = X_i P \quad (5.6)$$

Растворимость газов в жидкостях

Растворимость газов в жидкостях зависит от ряда факторов: природы газа и жидкости, давления, температуры, концентрации растворенных в жидкости веществ (особенно сильно влияет на растворимость газов концентрация электролитов).

Наибольшее влияние на растворимость газов в жидкостях оказывает природа веществ. Так, в 1 литре воды при $t = 18^\circ\text{C}$ и $P = 1$ атм. растворяется 0.017 л. азота, 748.8 л. аммиака или 427.8 л. хлороводорода. Аномально высокая растворимость газов в жидкостях обычно обуславливается их специфическим взаимодействием с растворителем – образованием химического соединения (для аммиака) или диссоциацией в растворе на ионы (для хлороводорода). Газы, молекулы которых неполярны, растворяются, как правило,

лучше в неполярных жидкостях – и наоборот. Зависимость растворимости газов от давления выражается законом Генри – Дальтона:

Растворимость газа в жидкости прямо пропорциональна его давлению над жидкостью.

$$C = kP \quad (5.7)$$

Здесь C – концентрация раствора газа в жидкости, k – коэффициент пропорциональности, зависящий от природы газа. Закон Генри – Дальтона справедлив только для разбавленных растворов при малых давлениях, когда газы можно считать идеальными. Газы, способные к специфическому взаимодействию с растворителем, данному закону не подчиняются.

Растворимость газов в жидкостях существенно зависит от температуры; количественно данная зависимость определяется уравнением Клапейрона – Клаузиуса (здесь X – мольная доля газа в растворе, λ – тепловой эффект растворения 1 моля газа в его насыщенном растворе):

$$\frac{X_1}{X_2} = \frac{\lambda}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad (5.8)$$

Как правило, при растворении газа в жидкости выделяется теплота ($\lambda < 0$), поэтому с повышением температуры растворимость уменьшается. Растворимость газов в жидкости сильно зависит от концентрации других растворенных веществ. Зависимость растворимости газов от концентрации электролитов в жидкости выражается формулой Сеченова (X и X_0 – растворимость газа в чистом растворителе и растворе электролита с концентрацией C):

$$\frac{X_0}{X} = kC \quad (5.9)$$

Взаимная растворимость жидкостей

В зависимости от природы жидкости могут смешиваться в любых соотношениях (в этом случае говорят о неограниченной взаимной растворимости), быть практически нерастворимыми друг в друге либо обладать ограниченной растворимостью. Рассмотрим последний случай на примере системы анилин – вода. Если смешать примерно равные количества воды и анилина, система будет состоять из двух слоев жидкости; верхний слой – раствор анилина в воде, нижний – раствор воды в анилине. Для каждой температуры оба раствора имеют строго определенный равновесный состав, не зависящий от количества каждого из компонентов.




Рис. 5.1. Диаграмма растворимости системы анилин – вода.

Зависимость концентрации растворов от температуры принято изображать графически с помощью диаграммы взаимной растворимости. Эта диаграмма для системы анилин-вода приведена на рис. 5.1. Область под кривой – это область расслаивания жидкостей. Повышение температуры приводит к увеличению концентрации каждого из растворов (увеличению взаимной растворимости), и при некоторой температуре, называемой критической температурой расслоения ($T_{кр}$ на рис. 3.1) взаимная растворимость воды и анилина становится неограниченной. Система анилин – вода относится к т.н. системам с верхней критической температурой расслоения; существуют также и системы, для которых повышение температуры приводит к уменьшению взаимной растворимости компонентов.

Растворимость твердых веществ в жидкостях

Растворимость твердых веществ в жидкостях определяется природой веществ и, как правило, существенно зависит от температуры; сведения о растворимости твердых тел целиком основаны на опытных данных. Качественным обобщением экспериментальных данных по растворимости является принцип "подобное в подобном": полярные растворители хорошо растворяют полярные вещества и плохо – неполярные, и наоборот.




Рис. 5.2. Кривые растворимости некоторых солей в воде.

1 – KNO_3 , 2 – $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, 3 – Na_2SO_4 , 4 – $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$.

Зависимость растворимости S от температуры обычно изображают графически в виде кривых растворимости (рис. 5.2). Поскольку теплота растворения твердых веществ в жидкостях может быть как положительной, так и отрицательной, растворимость при увеличении температуры может увеличиваться либо уменьшаться (согласно принципу Ле Шателье – Брауна).

7.2. РАСТВОРЫ НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ

Давление насыщенного пара разбавленных растворов

Представим, что в равновесную систему жидкость А – пар введено некоторое вещество В. При образовании раствора мольная доля растворителя X_A становится меньше единицы; равновесие в соответствии с принципом Ле

Шателье – Брауна смещается в сторону конденсации вещества А, т.е. в сторону уменьшения давления насыщенного пара P_A . Очевидно, что, чем меньше мольная доля компонента А в растворе, тем меньше парциальное давление его насыщенных паров над раствором. Для некоторых растворов выполняется следующая закономерность, называемая первым законом Рауля:

Парциальное давление насыщенного пара компонента раствора прямо пропорционально его мольной доле в растворе, причем коэффициент пропорциональности равен давлению насыщенного пара над чистым компонентом.

$$P_i = P_i^0 X_i \quad (5.10)$$

Поскольку сумма мольных долей всех компонентов раствора равна единице, для бинарного раствора, состоящего из компонентов А и В легко получить следующее соотношение, также являющееся формулировкой первого закона Рауля:

$$\frac{(P_A^0 - P_A)}{P_A^0} = X_B \quad (5.11)$$

Относительное понижение давления пара растворителя над раствором равно мольной доле растворенного вещества и не зависит от природы растворенного вещества.

Растворы, для которых выполняется закон Рауля, называют идеальными растворами. Идеальными при любых концентрациях являются растворы, компоненты которых близки по физическим и химическим свойствам (оптические изомеры, гомологи и т.п.) и образование которых не сопровождается объёмными и тепловыми эффектами. В этом случае силы межмолекулярного взаимодействия между однородными и разнородными частицами примерно одинаковы, и образование раствора обусловлено лишь энтропийным фактором. Растворы, компоненты которых существенно различаются по физиче-

ским и химическим свойствам, подчиняются закону Рауля лишь в области бесконечно малых концентраций.

Давление пара идеальных и реальных растворов

Если компоненты бинарного (состоящего из двух компонентов) раствора летучи, то пар над раствором будет содержать оба компонента (относительное содержание компонентов в парах будет, как правило, отличаться от содержания их в растворе – пар относительно богаче компонентом, температура кипения которого ниже). Рассмотрим бинарный раствор, состоящий из компонентов А и В, неограниченно растворимых друг в друге. Общее давление пара, согласно первому закону Рауля, равно

$$P = P_A^{\circ} X_A + P_B^{\circ} X_B = P_B^{\circ} X_B + P_A^{\circ} (1 - X_B) = P_A^{\circ} - X_B (P_A^{\circ} - P_B^{\circ}) \quad (5.12)$$

Таким образом, для идеальных бинарных растворов зависимость общего и парциального давления насыщенного пара от состава раствора, выраженного в мольных долях компонента В, является линейной при любых концентрациях (рис.5.3). К таким системам относятся, например, системы бензол – толуол, гексан – гептан, смеси изомерных углеводородов и др.




Рис. 5.3. Зависимость парциальных и общего давлений пара идеального раствора от концентрации.

Для реальных растворов данные зависимости являются криволинейными. Если молекулы данного компонента взаимодействуют друг с другом сильнее, чем с молекулами другого компонента, то истинные парциальные давления

паров над смесью будут больше, чем вычисленные по первому закону Рауля (положительные отклонения). Если же однородные частицы взаимодействуют друг с другом слабее, чем разнородные, парциальные давления паров компонентов будут меньше вычисленных (отрицательные отклонения). Реальные растворы с положительными отклонениями давления пара образуются из чистых компонентов с поглощением теплоты ($\Delta H_{\text{раств}} > 0$), растворы с отрицательными отклонениями образуются с выделением теплоты ($\Delta H_{\text{раств}} < 0$).




Рис. 5.4. Зависимость парциальных и общего давлений пара идеальных (штриховая линия) и реальных (сплошная линия) бинарных растворов от состава при положительных (слева) и отрицательных (справа) отклонениях от закона Рауля.

Температура кристаллизации разбавленных растворов

Раствор в отличие от чистой жидкости не отвердевает целиком при постоянной температуре; при некоторой температуре, называемой температурой начала кристаллизации, начинают выделяться кристаллы растворителя и по мере кристаллизации температура раствора понижается (поэтому под температурой замерзания раствора всегда понимают именно температуру начала кристаллизации). Замерзание растворов можно охарактеризовать величиной понижения температуры замерзания $\Delta T_{\text{зам}}$, равной разности между

температурой замерзания чистого растворителя $T_{зам}^o$ и температурой начала кристаллизации раствора $T_{зам}$:

$$\Delta T_{зам} = T_{зам}^o - T_{зам} \quad (5.13)$$

Рассмотрим $P - T$ диаграмму состояния растворителя и растворов различной концентрации (рис. 5.5), на которой кривая OF есть зависимость давления пара над твердым растворителем, а кривые OA, BC, DE – зависимости давления пара над чистым растворителем и растворами с возрастающими концентрациями соответственно. Кристаллы растворителя будут находиться в равновесии с раствором только тогда, когда давление насыщенного пара над кристаллами и над раствором одинаково. Поскольку давление пара растворителя над раствором всегда ниже, чем над чистым растворителем, температура, отвечающая этому условию, всегда будет более низкой, чем температура замерзания чистого растворителя. При этом понижение температуры замерзания раствора $\Delta T_{зам}$ не зависит от природы растворенного вещества и определяется лишь соотношением числа частиц растворителя и растворенного вещества.




Рис. 5.5. Понижение температуры замерзания разбавленных растворов.

Можно показать, что понижение температуры замерзания раствора $\Delta T_{зам}$ прямо пропорционально моляльной концентрации раствора:

$$\Delta T_{зам} = Km \quad (5.14)$$

Уравнение (III.14) называют *вторым законом Рауля*. Коэффициент пропорциональности K – криоскопическая постоянная растворителя – определяется природой растворителя.

Температура кипения разбавленных растворов

Температура кипения растворов нелетучего вещества всегда выше, чем температура кипения чистого растворителя при том же давлении. Рассмотрим $P - T$ диаграмму состояния растворителя и растворов различной концентрации (рис.5.5). Любая жидкость – растворитель или раствор – кипит при той температуре, при которой давление насыщенного пара становится равным внешнему давлению. Соответственно температуры, при которых изобара $P = 1$ атм. пересечет кривые OA, BC и DE, представляющие собой зависимости давления пара над чистым растворителем и растворами с возрастающими концентрациями соответственно, будут температурами кипения этих жидкостей (рис. 5.6).

Повышение температуры кипения растворов нелетучих веществ $\Delta T_k = T_k - T_k^0$ пропорционально понижению давления насыщенного пара и, следовательно, прямо пропорционально моляльной концентрации раствора. Коэффициент пропорциональности E есть эбуллиоскопическая постоянная растворителя, не зависящая от природы растворенного вещества.

$$\Delta T_k = Em \quad (5.15)$$




Рис. 5.6. Повышение температуры кипения разбавленных растворов.

Т.о., второй закон Рауля можно в наиболее общем виде сформулировать следующим образом:

Понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения разбавленного раствора нелетучего вещества прямо пропорционально молярной концентрации раствора и не зависит от природы растворенного вещества.

Второй закон Рауля является следствием из первого; данный закон справедлив только для бесконечно разбавленных растворов. Коэффициенты пропорциональности в уравнениях (5.14 – 5.15) – эбуллиоскопическая и криоскопическая константы – имеют физический смысл соответственно повышения температуры кипения и понижения температуры замерзания растворов с молярной концентрацией m , равной 1 моль/кг. Однако, поскольку такие растворы не являются бесконечно разбавленными, эбуллиоскопическая и криоскопическая константы не могут быть непосредственно определены и относятся поэтому к числу т.н. экстраполяционных констант.

Осмотическое давление разбавленных растворов

Если разделить два раствора с различной концентрацией полупроницаемой перегородкой, пропускающей молекулы растворителя, но препятствующей переходу частиц растворённого вещества, будет наблюдаться явление самопроизвольного перехода растворителя через мембрану из менее концентрированного раствора в более концентрированный – осмос. Осмотические свойства раствора количественно характеризуются величиной осмотического давления. Давление, которое необходимо приложить к раствору, чтобы предотвратить перемещение растворителя в раствор через мембрану, разделяющую раствор и чистый растворитель, есть осмотическое давление π . Осмотическое давление идеальных растворов линейно зависит от температуры и молярной концентрации раствора C и может быть рассчитано по уравнению (5.16):

$$\pi = CRT \quad (5.16)$$

Уравнение (5.16) есть т.н. принцип Вант-Гоффа: осмотическое давление идеального раствора равно тому давлению, которое оказывало бы растворенное вещество, если бы оно, находясь в газообразном состоянии при той же температуре, занимало бы тот же объем, который занимает раствор.

Осмоз играет важнейшую роль в процессах жизнедеятельности животных и растений, поскольку клеточная плазматическая мембрана является полупроницаемой. Осмос обуславливает поднятие воды по стеблю растений, рост клетки и многие другие явления.

Рассмотрим роль осмоса в водном режиме растительной клетки. Осмотическое давление жидкости, контактирующей с клеткой, может быть больше, меньше либо равно осмотическому давлению внутриклеточной жидкости. Соответственно выделяют гипертонические, гипотонические и изотонические растворы.

Если клетка находится в контакте с гипертоническим раствором, вода выходит из неё путём осмоса через плазматическую мембрану. Протопласт (живое содержимое клетки) при этом уменьшается в объёме, сморщивается и в конце концов отстаёт от клеточной стенки. Этот процесс называют плазмолизом. Процесс плазмолиза обычно обратим.

Если клетку поместить в чистую воду или гипотонический раствор, вода путём осмоса поступает в клетку; протопласт при этом увеличивается в объёме и оказывает давление на сравнительно жёсткую клеточную стенку. Этот процесс называется тургором. Тургорное давление препятствует дальнейшему поступлению воды в клетку. Именно тургорное давление поддерживает стебли растений в вертикальном положении, придаёт растениям прочность и устойчивость.

Изотонические растворы не оказывают влияния на водный режим клетки.

У животных клеток нет клеточной стенки, поэтому они более чувствительны к осмотическому давлению жидкости, в которой находятся. Животные клетки имеют систему защиты, основанную на осморегуляции; организм животного стремится поддерживать осмотическое давление всех тканевых жидкостей на постоянном уровне. Например, осмотическое давление крови человека – $800\ 000\ \text{Н/м}^2$. Такое же осмотическое давление имеет 0,9 %-ный раствор хлорида натрия. Физиологический раствор, изотоничный крови, широко применяется в медицине.

Понятие активности растворенного вещества

Если концентрация растворенного вещества не превышает 0.1 моль/л, раствор неэлектролита обычно считают разбавленным. В таких растворах взаимодействие между молекулами растворителя существенно преобладает над взаимодействием между молекулами растворителя и растворенного вещества, поэтому последним обычно можно пренебречь. В случае более концентрированных растворов такое приближение неправомерно и для формального учета взаимодействия частиц растворителя и растворенного вещества, а также частиц растворенного вещества между собой, вводится эмпирическая величина, заменяющая концентрацию – активность (эффективная концентрация) a , связанная с концентрацией через коэффициент активности f , который является мерой отклонения свойств реального раствора от идеального:

$$a = fC \quad (5.17)$$

Как правило, коэффициент активности меньше единицы (при малых концентрациях считают $f = 1$ и $a = C$). Необходимо отметить, что активность компонента не прямо пропорциональна его концентрации - коэффициент активности уменьшается с увеличением концентрации.

ЛЕКЦИЯ 8.
РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ
РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

8.1 Растворы электролитов

Теория электролитической диссоциации

Законы Рауля и принцип Вант-Гоффа не выполняются для растворов (даже бесконечно разбавленных), которые проводят электрический ток – растворов электролитов. Обобщая экспериментальные данные, Вант-Гофф

пришел к выводу, что растворы электролитов всегда ведут себя так, будто они содержат больше частиц растворенного вещества, чем следует из аналитической концентрации: повышение температуры кипения, понижение температуры замерзания, осмотическое давление для них всегда больше, чем вычисленные. Для учета этих отклонений Вант-Гофф внес в уравнение (5.16) для растворов электролитов поправку – изотонический коэффициент i :

$$\pi = iCRT \quad (5.18)$$

Аналогичная поправка вносится в законы Рауля и изотонический коэффициент определяется следующим образом:

$$i = \frac{\pi^{\text{эксп}}}{\pi^{\text{теор}}} = \frac{\Delta T_{\text{к}}^{\text{эксп}}}{\Delta T_{\text{к}}^{\text{теор}}} = \frac{\Delta T_{\text{з}}^{\text{эксп}}}{\Delta T_{\text{з}}^{\text{теор}}} \quad (5.19)$$

Изотонический коэффициент для растворов электролитов всегда больше единицы, причем с разбавлением раствора i возрастает до некоторого целочисленного значения.

Для объяснения особенностей свойств растворов электролитов С.Аррениус предложил теорию электролитической диссоциации, основанную на следующих постулатах:

1. Электролиты в растворах распадаются на ионы – диссоциируют;
2. Диссоциация является обратимым равновесным процессом;
3. Силы взаимодействия ионов с молекулами растворителя и друг с другом малы (т.е. растворы являются идеальными).

Диссоциация электролитов в растворе происходит под действием полярных молекул растворителя; наличие ионов в растворе предопределяет его электропроводность. Для оценки полноты диссоциации в теории электролитической диссоциации вводится понятие *степень диссоциации* α , которая


равна отношению числа молекул n , распавшихся на ионы, к общему числу молекул N :

$$\alpha = \frac{n}{N} \quad (5.20)$$

Величина степени диссоциации зависит от природы растворителя и растворенного вещества, концентрации раствора и температуры. По величине степени диссоциации электролиты подразделяются на три группы: сильные ($\alpha \geq 0.7$), средней силы ($0.3 < \alpha < 0.7$) и слабые ($\alpha \leq 0.3$). К сильным электролитам относятся почти все соли (кроме $Pb(CH_3COO)_2$, $HgCl_2$, $CdCl_2$), большинство неорганических кислот и щелочей; к слабым – все органические кислоты, вода, NH_4OH , H_2S и т.д. Электролитами средней силы являются некоторые неорганические кислоты: HF , HCN , H_3PO_4 .

Слабые электролиты. Константа диссоциации

Процесс диссоциации слабых электролитов является обратимым и в системе существует динамическое равновесие, которое может быть описано константой равновесия, выраженной через концентрации образующихся ионов и непродиссоциировавших молекул, называемой константой диссоциации. Для некоторого электролита, распадающегося в растворе на ионы в соответствии с уравнением:



константа диссоциации выразится следующим соотношением:

$$K = \frac{[A^{x-}]^a [B^{y+}]^b}{[AB]} \quad (5.21)$$

Для бинарного (распадающегося на два иона) электролита выражение (5.21) можно переписать в виде (5.21a):

$$K = \frac{[A^{x-}][B^{y+}]}{[AB]} \quad (5.21a)$$

Поскольку концентрация каждого иона для бинарного электролита равна произведению степени диссоциации α на общую концентрацию электролита C , выражение (5.21a) в этом случае можно переписать следующим образом:

$$K = \frac{\alpha^2 C^2}{(1-\alpha)C} = \frac{\alpha^2}{(1-\alpha)} C \quad (5.22)$$

Для разбавленных растворов можно считать, что $(1 - \alpha) = 1$. Тогда получаем:

$$K = \alpha^2 C \quad (5.23)$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K}{C}} \quad (5.24)$$

Т.о., степень диссоциации слабого электролита обратно пропорциональна концентрации и прямо пропорциональна разбавлению раствора; выражение (5.24) называют законом разбавления Оствальда. Степень диссоциации слабого электролита можно связать с изотоническим коэффициентом. Будем считать, что из N молекул электролита продиссоциировало n молекул, образовав νn ионов (ν – число ионов, на которое диссоциирует молекула). Поскольку изотонический коэффициент показывает, во сколько раз общее число молекул и ионов в растворе больше числа молекул до диссоциации, получаем:

$$i = N + \frac{n(\nu-1)}{N} = 1 + \frac{n}{N}(\nu-1) \quad (5.25)$$

$$i = 1 + \alpha(\nu-1) \quad (5.26)$$

или
$$\alpha = \frac{i-1}{\nu-1} \quad (5/27)$$

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Растворы электролитов изотоничные, если при одинаковой температуре они содержат одинаковое число частиц в единице объема.

2. Из двух растворов с одинаковой молярной концентрацией осмотическое давление выше в растворе электролита с более высокой степенью диссоциации.
3. Из двух растворов с одинаковой молярной концентрацией и степенью диссоциации осмотическое давление выше в растворе электролита, диссоциирующего на большее число ионов.

Соотношение (5.26) дает возможность, экспериментально определив изотонический коэффициент раствора, рассчитать степень диссоциации слабого электролита.

Сильные электролиты

Предположение Аррениуса о том, что в растворе сильного электролита также существует динамическое равновесие между молекулами и ионами, как и у слабых электролитов, оказалось ошибочным. Экспериментальные исследования показали, что, во-первых, величина константы диссоциации сильного электролита зависит от концентрации (т.е. к растворам сильных электролитов неприменим закон действующих масс) и, во-вторых, никакими методами не удалось обнаружить в растворах сильных электролитов непродиссоциировавшие молекулы. Это позволило сделать вывод, что сильные электролиты в растворах любых концентраций полностью диссоциируют на ионы и, следовательно, закономерности, полученные для слабых электролитов, не могут применяться к сильным электролитам без соответствующих поправок.

Качественная теория сильных электролитов была разработана П.Дебаем и Г.Хюккелем (1923). Для сильных электролитов, полностью диссоциирующих на ионы, даже при малых концентрациях растворов энергия электростатического взаимодействия между ионами достаточно велика, и пренебречь этим взаимодействием нельзя. Взаимодействие противоположно и одновременно заряженных ионов (соответственно притяжение и отталкивание)

приводит к тому, что вблизи каждого иона находятся преимущественно ионы с противоположным зарядом, образующие т.н. ионную атмосферу. Радиус ионной атмосферы сравнительно велик, поэтому ионные атмосферы соседних ионов пересекаются; кроме того, каждый ион окружен дипольными молекулами растворителя - сольватной оболочкой. Т.о., в растворе сильного электролита возникает подобие пространственной структуры, что ограничивает свободу перемещения ионов и приводит к изменению свойств раствора в том же направлении, как действовало бы уменьшение степени диссоциации. Поэтому, определяя степень диссоциации раствора сильного электролита, получают т.н. кажущуюся степень диссоциации, т.е. величину α с поправкой на межионное взаимодействие. Чем выше концентрация раствора, тем сильнее взаимодействие ионов, тем меньше и кажущаяся степень диссоциации сильного электролита.

Количественные расчеты характеристик растворов сильных электролитов осуществляют с помощью понятий активности электролита a , и активностей катионов и анионов a_+ и a_- соответственно, которые равны произведению коэффициента активности на концентрацию:

$$a_s = fC; \quad a_+ = f_+C_+; \quad a_- = f_-C_- \quad (5.27)$$

Для бинарного электролита средняя активность электролита связана с активностями ионов соотношением (III.28); подобным же образом связан средний коэффициент активности с ионными:

$$a = (a_+ a_-)^{1/2} \quad (5.28)$$

$$f = (f_+ f_-)^{1/2} \quad (5.29)$$

Дебаем и Хюккелем был разработан метод расчета среднего коэффициента активности сильного электролита. Для бинарного электролита уравнение имеет следующий вид:

$$\lg f = -0.51 \cdot z^2 I^{1/2} \quad (5.30)$$

Здесь z – заряд иона, для которого рассчитывается коэффициент активности, I – т.н. ионная сила раствора: некоторый параметр, который одновременно учитывает молярную концентрацию и заряд всех имеющихся в растворе ионов. Ионная сила раствора равна полусумме концентраций всех ионов, умноженных на квадрат их заряда:

$$I = 0.5 \sum (C_i z_i^2) \quad (5.31)$$

Теория Дебая – Хюккеля применима только при концентрациях, не превышающих 0.05 моль/л. Для более концентрированных растворов сильных электролитов количественной теории не существует.

8.2. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Удельная электропроводность растворов электролитов

Электрический ток есть упорядоченное перемещение заряженных частиц. Растворы электролитов обладают ионной проводимостью (являются т.н. проводниками второго рода), т.е. электропроводность растворов электролитов обусловлена перемещением ионов в электрическом поле (в отличие от электронной проводимости проводников первого рода).

Величина преимущественного передвижения иона в направлении одного из электродов при прохождении тока через раствор отнесённая к градиенту потенциала 1 В/см, есть абсолютная скорость движения иона. Абсолютные скорости движения ионов имеют величины порядка 0,0005 – 0,003 см²/(В·с). Абсолютные скорости движения катионов U_+ и анионов U_- различаются; это приводит к тому, что ионы разных знаков переносят разные количества электричества.

Всякий проводник, по которому течет ток, представляет для него определенное сопротивление R , которое, согласно закону Ома, прямо пропорционально длине проводника l и обратно пропорционально площади сечения

S ; коэффициентом пропорциональности является удельное сопротивление материала ρ – сопротивление проводника, имеющего длину 1 см и сечение 1 см^2 :

$$R = \frac{\rho l}{S}, \text{ Ом} \quad (5.32)$$

В качестве количественной меры способности раствора электролита проводить электрический ток используют обычно удельную электропроводность κ (каппа) – величину, обратную удельному сопротивлению (т.е. величину, обратную сопротивлению столба раствора между электродами площадью 1 см^2 , находящимися на расстоянии 1 см):

$$\kappa = \frac{1}{\rho}, \text{ Ом}^{-1}\text{см}^{-1} \quad (5.33)$$

Величина удельной электропроводности электролита зависит от ряда факторов: природы электролита, температуры, концентрации раствора. Удельная электропроводность растворов электролитов (в отличие от электропроводности проводников первого рода) с увеличением температуры возрастает, что вызвано увеличением скорости движения ионов за счет понижения вязкости раствора и уменьшения сольватированности ионов. Зависимость удельной электропроводности от концентрации раствора представлена на рис. 5.7.




Рис. 5.7. Зависимость удельной электропроводности электролитов от концентрации (1 – H₂SO₄, 2 – KOH, 3 – CH₃COOH).

Как видно из рисунка, с увеличением концентрации удельная электропроводность растворов сначала возрастает, достигая некоторого максимального значения, затем начинает уменьшаться. Эта зависимость очень четко выражена для сильных электролитов и значительно хуже для слабых. Наличие максимума на кривых объясняется тем, что в разбавленных растворах сильных электролитов скорость движения ионов мало зависит от концентрации, и к сначала растет почти прямо пропорционально числу ионов; с ростом концентрации усиливается взаимодействие ионов, что уменьшает скорость их движения. Для слабых электролитов наличие максимума на кривой обусловлено тем, что с ростом концентрации уменьшается степень диссоциации, и при достижении определенной концентрации число ионов в растворе начинает увеличиваться медленнее, чем концентрация. Для учета влияния на электрическую проводимость растворов электролитов их концентрации и взаимодействия между ионами введено понятие молярной электропроводности раствора.

Молярная электропроводность растворов электролитов

Молярная электропроводность раствора λ есть величина, обратная сопротивлению раствора, содержащего 1 моль растворенного вещества и помещенного между электродами, расположенными на расстоянии 1 см друг от друга. С удельной электропроводностью κ и молярной концентрацией раствора C молярная электропроводность связана следующим соотношением:

$$\lambda = \frac{1000\kappa}{C}, \quad \text{Ом}^{-1}\text{см}^2\text{моль}^{-1} \quad (5.34)$$

Молярная электропроводность как сильных, так и слабых электролитов увеличивается с уменьшением концентрации (т.е. увеличением разведения

раствора $V = 1/c$), достигая некоторого предельного значения λ_∞ , называемого молярной электропроводностью при бесконечном разведении (рис. 5.8 – 5.9).




Рис. 5.8. Зависимость молярной электропроводности от концентрации.




Рис. 5.9 Зависимость молярной электропроводности от разведения.

Как видно из рис. 5.8 и 5.9, для слабого электролита различие в молярных электрических проводимостях при разных разведениях обусловлено, в основном, только различием в числе ионов, образующихся при соответствующем разведении, т.е. степенью диссоциации электролита. Поэтому можно принять, что отношение молярной электрической проводимости при каком-то конкретном разведении λ_V к молярной электрической проводимости при бесконечном разведении λ_∞ равно соответствующей степени диссоциации:

$$\lambda_V / \lambda_\infty = \alpha_V / \alpha_\infty \quad (5.35)$$

Поскольку $\alpha_\infty \rightarrow 1$

$$\lambda_V = \alpha_V \lambda_\infty \quad (5.36)$$

Для слабого электролита такая зависимость молярной электропроводности от концентрации обусловлена в основном увеличением степени диссоциации с разбавлением раствора. В случае сильного электролита с уменьшением концентрации ослабляется взаимодействие ионов между собой, что увеличивает скорость их движения и, следовательно, молярную электропроводность раствора. Последнюю связывает с абсолютными скоростями движения катионов и анионов U_+ и U_- уравнение Аррениуса (5.37):

$$\lambda = \alpha F(U_+ + U_-) \quad (5.37)$$

Ф.Кольрауш показал, что в молярную электропроводность бесконечно разбавленных растворов электролитов каждый из ионов вносит свой независимый вклад, и λ_0 является суммой молярных электропроводностей катиона и аниона λ_+ и λ_- (т.н. подвижностей ионов), и сформулировал закон независимости движения ионов:

Молярная электропроводность при бесконечном разведении равна сумме электролитических подвижностей катиона и аниона данного электролита.

$$\lambda_0 = \lambda_+ + \lambda_- \quad (5.38)$$

Подставив в это выражение уравнение Аррениуса (5.37) и приняв, что при бесконечном разведении степень диссоциации α равна единице, получим:

$$\lambda_0 = F(U_+ + U_-) = F U_+ + F U_- \quad (5.39)$$

Отсюда

$$\lambda_+ = F U_+; \quad \lambda_- = F U_- \quad (5.40)$$

Электролитическая подвижность является важнейшей характеристикой иона, отражающей его участие в электропроводности раствора.

ЛЕКЦИЯ 9.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

9.1 Электрические потенциалы на фазовых границах

При соприкосновении проводника первого рода (электрода) с полярным растворителем (водой) либо раствором электролита на границе электрод – жидкость возникает т.н. двойной электрический слой (ДЭС). В качестве примера рассмотрим медный электрод, погруженный в воду либо в раствор сульфата меди.

При погружении медного электрода в воду часть ионов меди, находящихся в узлах кристаллической решетки, в результате взаимодействия с диполями воды будет переходить в раствор. Возникающий при этом на электроде отрицательный заряд будет удерживать перешедшие в раствор ионы в приэлектродном пространстве – образуется двойной электрический слой

(рис. 6.1А). Отрицательный заряд на электроде будет препятствовать дальнейшему переходу ионов меди в раствор, и через некоторое время установится динамическое равновесие, которое можно однозначно охарактеризовать потенциалом электрического поля ДЭС Φ , зависящего от заряда на электроде, или некоторой равновесной концентрацией ионов в приэлектродном слое C_0 . При погружении медного электрода в раствор CuSO_4 , содержащий ионы меди в концентрации C возможны три случая:




Рис. 6.1 Схема двойного электрического слоя на границе электрод-раствор.


1. $C < C_0$. Поскольку концентрация ионов меди в поверхностном слое меньше равновесной, начнется переход ионов из электрода в раствор; электрод заряжается отрицательно, в поверхностном слое раствора катионов будет больше, чем анионов (рис. 6.1А).

2. $C > C_0$. Поскольку концентрация ионов меди в поверхностном слое больше равновесной, начнется переход ионов из раствора в электрод; на электроде возникает положительный заряд и в поверхностном слое преобладают анионы SO_4^{2-} (рис. 6.1В).


3. $C = C_0$. Поскольку концентрация ионов меди в поверхностном слое равна равновесной (такие растворы называют нулевыми), заряд на электроде не возникает, двойной электрический слой не образуется.

9.2 Гальванический элемент. ЭДС гальванического элемента

Рассмотрим простейший гальванический элемент Даниэля-Якоби, состоящий из двух полуэлементов – цинковой и медной пластин, помещенных в растворы сульфатов цинка и меди соответственно, которые соединены между собой посредством электролитического ключа – например, полоски бумаги, смоченной раствором какого-либо электролита. Схематически данный элемент изображается следующим образом:




На поверхности каждого из электродов имеет место динамическое равновесие перехода ионов металла из электрода в раствор и обратно, характеризующееся потенциалом ДЭС (зарядом на электроде q). Если соединить медный и цинковый электроды металлическим проводником, немедленно произойдет перераспределение зарядов – электроны начнут перемещаться с электрода с более отрицательным зарядом (в нашем случае – цинкового) на электрод с более положительным зарядом (медный), т.е. в проводнике возникнет электрический ток. Изменение величины заряда каждого из электродов нарушает равновесие – на цинковом электроде начнется процесс перехода ионов из электрода в раствор (окисление металла), на медном – из раствора в электрод (восстановление металла); при этом протекание процесса на одном электроде обуславливает одновременное протекание противоположного процесса на другом:



Электрод, на котором при работе гальванического элемента протекает процесс окисления, называется *анодом*, электрод, на котором идет процесс восстановления – *катодом*. При схематическом изображении гальванических элементов слева записывают анод, справа – катод (стандартный водородный электрод всегда записывают слева). Суммарный окислительно-

восстановительный процесс, происходящий в гальваническом элементе, выражается следующим уравнением:



Т.о., гальванический элемент можно определить как прибор для преобразования химической энергии окислительно-восстановительной реакции в электрическую за счет пространственного разделения процессов окисления и восстановления. Работа, которую может совершить электрический ток, вырабатываемый гальваническим элементом, определяется разностью электрических потенциалов между электродами (называемой обычно просто разностью потенциалов) $\Delta\Phi$ и количеством прошедшего по цепи электричества q :

$$dA = \Delta\phi \cdot dq \quad (6.1)$$

Работа тока гальванического элемента (и, следовательно, разность потенциалов), будет максимальна при его обратимой работе, когда процессы на электродах протекают бесконечно медленно и сила тока в цепи бесконечно мала. Максимальная разность потенциалов, возникающая при обратимой работе гальванического элемента, есть электродвижущая сила (ЭДС) гальванического элемента.

9.3 Электродный потенциал. Уравнение Нернста

ЭДС гальванического элемента E удобно представлять в виде разности некоторых величин, характеризующих каждый из электродов – электродных потенциалов; однако для точного определения этих величин необходима точка отсчета – точно известный электродный потенциал какого-либо электрода. Электродным потенциалом электрода ε , называется ЭДС элемента, составленного из данного электрода и стандартного водородного электрода (см. ниже), электродный потенциал которого принят равным нулю. При этом знак электродного потенциала считают положительным, если в таком гальваническом элементе испытуемый электрод является катодом, и отрицатель-

ным, если испытуемый электрод является анодом. Необходимо отметить, что иногда электродный потенциал определяют как "разность потенциалов на границе электрод – раствор", т.е. считают его тождественным потенциалу ДЭС, что не вполне правильно (хотя эти величины пропорциональны).

Величина электродного потенциала металлического электрода зависит от температуры и активности (концентрации) иона металла в растворе, в который опущен электрод; математически эта зависимость выражается уравнением Нернста (здесь F – постоянная Фарадея, z – заряд иона):

$$\varepsilon = \varepsilon^{\circ}_M + \frac{RT}{zF} \ln a_{M^+} \approx \varepsilon^{\circ}_M + \frac{RT}{zF} \ln [M^{z+}] \quad (6.2)$$

В уравнении Нернста ε_0 – стандартный электродный потенциал, равный потенциалу электрода при активности иона металла, равной 1 моль/л. Стандартные электродные потенциалы электродов в водных растворах составляют ряд напряжений. Величина ε_0 есть мера способности окисленной формы элемента или иона принимать электроны, т.е. восстанавливаться. Иногда различием между концентрацией и активностью иона в растворе пренебрегают, и в уравнении Нернста под знаком логарифма фигурирует концентрация ионов в растворе. Величина электродного потенциала определяет направление процесса, протекающего на электроде при работе гальванического элемента. На полуэлементе, электродный потенциал которого имеет большее (иногда говорят – более положительное) значение, будет протекать процесс восстановления, т.е. данный электрод будет являться катодом.

Рассмотрим расчет ЭДС элемента Даниэля-Якоби с помощью уравнения Нернста. ЭДС всегда является положительной величиной и равна разности электродных потенциалов катода и анода:

$$E = \varepsilon_{Cu} - \varepsilon_{Zn} \quad (6.3)$$

$$\varepsilon_{Cu} = \varepsilon^{\circ}_{Cu} + \frac{RT}{2F} \ln [Cu^{2+}] \quad (6.4)$$

$$\varepsilon_{\text{Zn}} = \varepsilon^{\circ}_{\text{Zn}} + \frac{RT}{2F} \ln[\text{Zn}^{2+}] \quad (6.5)$$

$$E = \varepsilon^{\circ}_{\text{Cu}} + \frac{RT}{2F} \ln[\text{Cu}^{2+}] - \varepsilon^{\circ}_{\text{Cu}} - \frac{RT}{2F} \ln[\text{Zn}^{2+}] \quad (6.6)$$

$$E = \varepsilon^{\circ}_{\text{Cu}} - \varepsilon^{\circ}_{\text{Zn}} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{[\text{Cu}^{2+}]}{[\text{Zn}^{2+}]} \quad (6.7)$$

Как видно из уравнения (6.7), ЭДС элемента Даниэля-Якоби зависит от концентрации (точнее говоря, активности) ионов меди и цинка; при их равных концентрациях ЭДС элемента будет равна разности стандартных электродных потенциалов:

$$E = \varepsilon^{\circ}_{\text{Cu}} - \varepsilon^{\circ}_{\text{Zn}} \quad (6.8)$$

Анализируя уравнение (III.45), можно определить предел необратимой работы гальванического элемента. Поскольку на аноде идет процесс окисления цинка, концентрация ионов цинка при необратимой работе гальванического элемента постоянно увеличивается; концентрация ионов меди, напротив, уменьшается. Отношение концентраций ионов меди и цинка постоянно уменьшается и логарифм этого отношения при $[\text{Cu}^{2+}] < [\text{Zn}^{2+}]$ становится отрицательным. Т.о., разность потенциалов при необратимой работе гальванического элемента непрерывно уменьшается; при $E = 0$ (т.е. $\varepsilon_{\text{к}} = \varepsilon_{\text{а}}$) гальванический элемент не может совершать работу (необратимая работа гальванического элемента может прекратиться также и в результате полного растворения цинкового анода).

Уравнение (6.7) объясняет также и работоспособность т.н. концентрационных цепей – гальванических элементов, состоящих из двух одинаковых металлических электродов, опущенных в растворы соли этого металла с различными активностями $a_1 > a_2$. Катодом в этом случае будет являться электрод с большей концентрацией, т.к. стандартные электродные потенциалы

обоих электродов равны; для ЭДС концентрационного гальванического элемента получаем:

$$E = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 = \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_1}{a_2} \quad (6.9)$$

Единственным результатом работы концентрационного элемента является перенос ионов металла из более концентрированного раствора в менее концентрированный. Т.о., работа электрического тока в концентрационном гальваническом элементе – это работа диффузионного процесса, который проводится обратимо в результате пространственного разделения его на два противоположных по направлению обратимых электродных процесса.

9.4 Классификация электродов

По типу электродной реакции все электроды можно разделить на две группы (в отдельную группу выделяются окислительно-восстановительные электроды, которые будут рассмотрены особо в разделе 3.5.5).

Электроды первого рода

К электродам первого рода относятся электроды, состоящие из металлической пластинки, погруженной в раствор соли того же металла. При обратимой работе элемента, в который включен электрод, на металлической пластинке идет процесс перехода катионов из металла в раствор либо из раствора в металл. Т.о., электроды первого рода обратимы по катиону и их потенциал связан уравнением Нернста (6.10) с концентрацией катиона (к электродам первого рода относят также и водородный электрод).

$$\varepsilon = \varepsilon^{\circ}_M + \frac{RT}{zF} \ln a_{M^+} \approx \varepsilon^{\circ}_M + \frac{RT}{zF} \ln [M^{z+}] \quad (6.10)$$

Электроды второго рода

Электродами второго рода являются электроды, в которых металл покрыт малорастворимой солью этого металла и находится в растворе, содер-

жащем другую растворимую соль с тем же анионом. Электроды этого типа обратимы относительно аниона и зависимость их электродного потенциала от температуры и концентрации аниона может быть записана в следующем виде:

$$\varepsilon = \varepsilon^{\circ} - \frac{RT}{zF} \ln[A^{z-}] \quad (6.11)$$

Электроды сравнения

Для определения электродного потенциала элемента необходимо измерить ЭДС гальванического элемента, составленного из испытуемого электрода и электрода с точно известным потенциалом – электрода сравнения. В качестве примеров рассмотрим водородный, каломельный и хлорсеребряный электроды.

Водородный электрод представляет собой платиновую пластинку, омываемую газообразным водородом, погруженную в раствор, содержащий ионы водорода. Адсорбируемый платиной водород находится в равновесии с газообразным водородом; схематически электрод изображают следующим образом:



Электрохимическое равновесие на электроде можно рассматривать в следующем виде:



Потенциал водородного электрода зависит от активности ионов H^+ в растворе и давления водорода; потенциал стандартного водородного электрода (с активностью ионов H^+ 1 моль/л и давлением водорода 101.3 кПа) принят равным нулю. Поэтому для электродного потенциала нестандартного водородного электрода можно записать:

$$\varepsilon_{\text{H}} = \frac{RT}{F} \ln[\text{H}^+] + \frac{RT}{2F} \ln P_{\text{H}_2} \quad (6.12)$$

Каломельный электрод. Работа с водородным электродом довольно неудобна, поэтому в качестве электрода сравнения часто используется более простой в обращении каломельный электрод, величина электродного потенциала которого относительно стандартного водородного электрода точно известна и зависит только от температуры. Каломельный электрод состоит из ртутного электрода, помещенного в раствор KCl определенной концентрации и насыщенный каломелью Hg_2Cl_2 :



Каломельный электрод обратим относительно анионов хлора и уравнение Нернста для него имеет вид:

$$\varepsilon_{\text{кЛМ}} = \varepsilon_{\text{кЛМ}}^{\circ} - \frac{RT}{F} \ln[\text{Cl}^-] \quad (6.13)$$

Хлорсеребряный электрод. В качестве электрода сравнения используют также другой электрод второго рода – *хлорсеребряный*, который также обратим относительно анионов хлора:



Величина потенциала хлорсеребряного электрода зависит от активности ионов хлора; данная зависимость имеет следующий вид:


$$\varepsilon_{\text{ХС}} = \varepsilon_{\text{ХС}}^{\circ} - \frac{RT}{F} \ln[\text{Cl}^-] \quad (6.14)$$

Чаще всего в качестве электрода сравнения используется насыщенный хлорсеребряный электрод, потенциал которого зависит только от температуры.

9.5 Индикаторные электроды.

Электроды, обратимые относительно иона водорода, используются на практике для определения активности этих ионов в растворе (и, следовательно, рН раствора) потенциометрическим методом, основанном на определении потенциала электрода в растворе с неизвестным рН и последующим расчетом рН по уравнению Нернста. В качестве индикаторного электрода может использоваться и водородный электрод, однако работа с ним неудобна и на практике чаще применяются хингидронный и стеклянный электроды.

Хингидронный электрод, относящийся к классу окислительно-восстановительных электродов (см. ниже), представляет собой платиновую проволоку, опущенную в сосуд с исследуемым раствором, в который предварительно помещают избыточное количество хингидрона $C_6H_4O_2 \cdot C_6H_4(OH)_2$ – соединения хинона $C_6H_4O_2$ и гидрохинона $C_6H_4(OH)_2$, способных к взаимопревращению в равновесном окислительно-восстановительном процессе, в котором участвуют ионы водорода:



Хингидронный электрод является т.н. окислительно-восстановительным электродом (см. разд. 3.5.5); зависимость его потенциала от активности ионов водорода имеет следующий вид:

$$\varepsilon_{\text{ХГ}} = \varepsilon^{\circ}_{\text{ХГ}} + \frac{RT}{F} \ln[H^+] = \varepsilon^{\circ}_{\text{ХГ}} - 2.3 \frac{RT}{F} \text{pH} \quad (6.15)$$

Стеклянный электрод, являющийся наиболее распространенным индикаторным электродом, относится к т.н. ионоселективным или мембранным электродам. В основе работы таких электродов лежат ионообменные реакции, протекающие на границах мембран с растворами электролитов; ионоселективные электроды могут быть обратимы как по катиону, так и по аниону.

Принцип действия мембранного электрода заключается в следующем. Мембрана, селективная по отношению к некоторому иону (т.е. способная обмениваться этим ионом с раствором), разделяет два раствора с различной

активностью этого иона. Разность потенциалов, устанавливающаяся между двумя сторонами мембраны, измеряется с помощью двух электродов. При соответствующем составе и строении мембраны её потенциал зависит только от активности иона, по отношению к которому мембрана селективна, по обе стороны мембраны.

Наиболее часто употребляется стеклянный электрод в виде трубки, оканчивающейся тонкостенным стеклянным шариком. Шарик заполняется раствором HCl с определенной активностью ионов водорода; в раствор погружен вспомогательный электрод (обычно хлорсеребряный). Потенциал стеклянного электрода с водородной функцией (т.е. обратимого по отношению к иону H⁺) выражается уравнением

$$\varepsilon_{\text{ст}} = \varepsilon_{\text{ст}}^{\circ} + \frac{RT}{F} \ln[\text{H}^+] = \varepsilon_{\text{ст}}^{\circ} - 2.3 \frac{RT}{F} \text{pH} \quad (6.16)$$

Необходимо отметить, что стандартный потенциал $\varepsilon_{\text{ст}}^{\circ}$ для каждого электрода имеет свою величину, которая со временем изменяется; поэтому стеклянный электрод перед каждым измерением pH калибруется по стандартным буферным растворам с точно известным pH.

9.6 Окислительно-восстановительные электроды

В отличие от описанных электродных процессов в случае окислительно-восстановительных электродов процессы получения и отдачи электронов атомами или ионами происходят не на поверхности электрода, а только в растворе электролита. Если опустить платиновый (или другой инертный) электрод в раствор, содержащий двух- и трехзарядные ионы железа и соединить этот электрод проводником с другим электродом, то возможно либо восстановление ионов Fe³⁺ до Fe²⁺ за счет электронов, полученных от платины, либо окисление ионов Fe²⁺ до Fe³⁺ с передачей электронов платине. Сама платина в электродном процессе не участвует, являясь лишь переносчиком электронов. Такой электрод, состоящий из инертного проводника 1-го рода,

помещенного в раствор электролита, содержащего один элемент в различных степенях окисления, называется *окислительно-восстановительным* или *редокс-электродом*. Потенциал окислительно-восстановительного электрода также определяют относительно стандартного водородного электрода:




Зависимость потенциала редокс-электрода ϵ_{RO} от концентрации (активности) окисленной [Ox] и восстановленной форм [Red] для окислительно-восстановительной реакции, в которой не участвуют никакие другие частицы, кроме окислителя и восстановителя, имеет следующий вид (здесь n – число электронов, участвующих в элементарном акте окислительно-восстановительной реакции):

$$\epsilon_{\text{RO}} = \epsilon_{\text{RO}}^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]} \quad (6.17)$$

Из данного выражения следует уравнение для потенциала металлического электрода (6.2), т.к. активность атомов металла (восстановленной формы) в материале электрода равна единице.

В случае более сложных систем в выражении для окислительно-восстановительного потенциала фигурируют концентрации всех участвующих в реакции соединений, т.е. под окисленной формой следует понимать все соединения в левой части уравнения реакции




а под восстановленной – все соединения в правой части уравнения. Так, для окислительно-восстановительных реакций, протекающих с участием ионов водорода




уравнение Нернста будет записываться следующим образом:

$$\varepsilon_{\text{RO}} = \varepsilon^{\circ}_{\text{RO}} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Ox}][\text{H}^+]^m}{[\text{Red}]} \quad (6.18)$$

При составлении гальванических элементов с участием редокс-электрода электродная реакция на последнем в зависимости от природы второго электрода может быть либо окислительной, либо восстановительной. Например, если составить гальванический элемент из электрода Pt / Fe³⁺, Fe²⁺ и второго электрода, имеющего более положительный электродный потенциал, то при работе элемента редокс-электрод будет являться анодом, т.е. на нем будет протекать процесс окисления:



Если потенциал второго электрода будет меньше, чем потенциал электрода Pt / Fe³⁺, Fe²⁺, то на последнем будет протекать реакция восстановления и он будет являться катодом:



Знание величин электродных потенциалов позволяет определить возможность и направление самопроизвольного протекания любой окислительно-восстановительной реакции при одновременном наличии в растворе двух или более окислительно-восстановительных пар. Восстановленная форма любого элемента или иона будет восстанавливать окисленную форму другого элемента или иона, имеющего более положительный электродный потенциал.

ЛЕКЦИЯ 10.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И АДСОРБЦИЯ

10.1 Поверхностная энергия. Адсорбция

До сих пор свойства гетерогенных систем описывались с помощью параметров и функций состояния, характеризующих каждую из фаз в целом. Однако свойства участка фазы, примыкающего к её поверхности, отличаются от свойств фазы в объеме: фактически частицы, находящиеся на поверхности каждой фазы, образуют особую *поверхностную фазу*, свойства которой существенно отличаются от свойств внутренних областей фазы. Части-

цы, расположенные на поверхности, находятся в другом окружении по сравнению с частицами, находящимися в объеме фазы, т.е. взаимодействуют как с однородными частицами, так и с частицами другого рода. Следствием этого является то, что средняя энергия g_s частицы, находящейся на поверхности раздела фаз, отличается от средней энергии такой же частицы в объеме фазы g_v (причем энергия частицы на поверхности может быть как больше, так и меньше энергии частицы в объеме). Поэтому важнейшей характеристикой поверхностной фазы является *поверхностная энергия* G_s - разность средней энергии частицы, находящейся на поверхности, и частицы, находящейся в объеме фазы, умноженная на число частиц на поверхности N :

$$G_s = N_s (g_s - g_v) \quad (7.1)$$

$$\sigma = \frac{G_s}{S} \quad (7.2)$$

Очевидно, что общая величина поверхностной энергии фазы будет определяться величиной её поверхности S . Поэтому для характеристики поверхности раздела, отделяющей данную фазу от другой, вводится понятие *поверхностное натяжение* σ – отношение поверхностной энергии к площади поверхности раздела фаз; величина поверхностного натяжения зависит только от природы обеих фаз. Как и поверхностная энергия фазы, поверхностное натяжение может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Поверхностное натяжение положительно, если находящиеся на поверхности частицы взаимодействуют с частицами этой же фазы сильнее, чем с частицами другой фазы (и, следовательно, $g_s > g_v$). Согласно принципу минимума свободной энергии, любая фаза будет стремиться самопроизвольно уменьшить свою поверхностную энергию; поэтому в случае положительного поверхностного натяжения ($\sigma > 0$) фаза стремится уменьшить свою поверхность. В случае если $\sigma < 0$, поверхностная энергия фазы будет уменьшаться при увеличении площади поверхности.

Влияние поверхностного слоя фазы на её общие свойства определяется долей частиц, находящихся на поверхности, от общего числа составляющих данную фазу частиц, т.е. величиной удельной поверхности фазы S/V (поверхности, приходящейся на единицу объема). Свободную энергию фазы G можно представить как сумму поверхностной G_s и объемной G_v энергий, пропорциональных соответственно площади поверхности и объему фазы:

$$G = G_s + G_v = \sigma S + KV \quad (7.3)$$

Разделив это выражение на объем фазы, получаем:

$$\frac{G}{V} = \sigma \frac{S}{V} + K \quad (7.4)$$

Из уравнения (7.4) следует, что при одном и том же количестве фазы (т.е. неизменном объеме) вклад поверхностной энергии в общую энергию фазы возрастает с увеличением удельной поверхности или, иначе говоря, степени дисперсности (раздробленности) фазы. В случае, когда степень дисперсности фазы невелика (удельная поверхность незначительна), вкладом поверхностной энергии в полную энергию фазы обычно пренебрегают. Вклад поверхностного слоя в свойства фазы и системы в целом учитывают при изучении *дисперсных систем* – гетерогенных систем, одна из фаз которой является сплошной (*дисперсионная среда*), а другая – раздробленной (*дисперсная фаза*).

На границе конденсированной (т.е. твердой или жидкой) фазы с газом поверхностное натяжение всегда положительно, поскольку частицы конденсированной фазы взаимодействуют друг с другом сильнее, чем с молекулами газа. Согласно принципу минимума свободной энергии, конденсированная фаза будет стремиться самопроизвольно уменьшить свою поверхностную энергию. Это может быть результатом либо уменьшения площади поверхности фазы (именно поэтому капля жидкости в невесомости принимает форму сферы), либо уменьшения поверхностного натяжения при появлении на по-

верхности раздела фаз новых частиц – молекул газа либо растворенного вещества. Процесс самопроизвольного изменения концентрации какого-либо вещества у поверхности раздела двух фаз называется *адсорбцией*. *Адсорбентом* называется вещество, на поверхности которого происходит изменение концентрации другого вещества – *адсорбата*.

10.1.1 Адсорбция на границе раствор – пар

В жидких растворах поверхностное натяжение σ является функцией от концентрации растворенного вещества. На рис. 7.1 представлены три возможных зависимости поверхностного натяжения от концентрации раствора (т.н. *изотермы поверхностного натяжения*). Вещества, добавление которых к растворителю уменьшает поверхностное натяжение, называют *поверхностно-активными* (ПАВ), вещества, добавление которых увеличивает или не изменяет поверхностное натяжение – *поверхностно-инактивными* (ПИАВ).




Рис. 7.1. Изотермы поверхностного натяжения растворов ПАВ (1, 2) и ПИАВ (3)




Рис. 7.2. Изотерма адсорбции ПАВ на границе раствор – пар

Уменьшение поверхностного натяжения и, следовательно, поверхностной энергии происходит в результате адсорбции ПАВ на поверхности раздела жидкость – пар, т.е. того, что концентрация поверхностно-активного вещества в поверхностном слое раствора оказывается больше, чем в глубине раствора.

Количественной мерой адсорбции на границе раствор-пар является поверхностный избыток Γ (гамма), равный числу молей растворенного веществ-

ва в поверхностном слое. Количественное соотношение между адсорбцией (поверхностным избытком) растворенного вещества и изменением поверхностного натяжения раствора с ростом концентрации раствора определяет изотерма адсорбции Гиббса:

$$\Gamma = -\frac{C}{RT} \frac{d\sigma}{dC} \quad (7.5)$$

График изотермы адсорбции ПАВ представлен на рис. 7.2. Из уравнения (7.5) следует, что направление процесса – концентрирование вещества в поверхностном слое или, наоборот, нахождение его в объеме жидкой фазы – определяется знаком производной $d\sigma/dC$. Отрицательная величина данной производной соответствует накоплению вещества в поверхностном слое ($\Gamma > 0$), положительная – меньшей концентрации вещества в поверхностном слое по сравнению с его концентрацией в объеме раствора. Величину $g = -d\sigma/dC$ называют также *поверхностной активностью* растворенного вещества. Поверхностную активность ПАВ при некоторой концентрации C_1 определяют графически, проводя касательную к изотерме поверхностного натяжения в точке $C = C_1$; при этом поверхностная активность численно равна тангенсу угла наклона касательной к оси концентраций:

$$g = -\frac{d\sigma}{dC} = \operatorname{tg} \alpha \quad (7.6)$$

Поверхностную активность вещества обычно определяют при бесконечно малой концентрации раствора; в этом случае величина g_0 зависит только от природы ПАВ и растворителя. Исследуя поверхностное натяжение водных растворов органических веществ, Траубе и Дюкло установили для гомологических рядов поверхностно-активных веществ следующее эмпирическое правило:

В любом гомологическом ряду при малых концентрациях удлинение углеродной цепи на одну группу CH_2 увеличивает поверхностную активность в 3 – 3.5 раза.




Рис. 7.3. Предельная ориентация молекул ПАВ в поверхностном слое.

Молекулы большинства ПАВ обладают *дифильным* строением, т.е. содержат как полярную группу, так и неполярный углеводородный радикал. Расположение таких молекул в поверхностном слое энергетически наиболее выгодно при условии ориентации молекул полярной группой к полярной фазе (полярной жидкости), а неполярной – к неполярной фазе (газу или неполярной жидкости). При малой концентрации раствора тепловое движение нарушает ориентацию молекул ПАВ; при повышении концентрации происходит насыщение адсорбционного слоя и на поверхности раздела фаз образуется слой "вертикально" ориентированных молекул ПАВ (рис. 7.3). Образование такого мономолекулярного слоя соответствует минимальной величине поверхностного натяжения раствора ПАВ и максимальному значению адсорбции Γ (рис. 7.1-7.2); при дальнейшем увеличении концентрации ПАВ в растворе поверхностное натяжение и адсорбция не изменяются.

10.1.2 Адсорбция на границе твердое тело – газ

При адсорбции газов на твердых телах описание взаимодействия молекул адсорбата и адсорбента представляет собой весьма сложную задачу, поскольку характер их взаимодействия, определяющий характер адсорбции, может быть различным. Поэтому обычно задачу упрощают, рассматривая два крайних случая, когда адсорбция вызывается физическими или химическими силами – соответственно физическую и химическую адсорбцию.

Физическая адсорбция возникает за счет ван-дер-ваальсовых взаимодействий. Она характеризуется обратимостью и уменьшением адсорбции при повышении температуры, т.е. экзотермичностью, причем тепловой эффект

физической адсорбции обычно близок к теплоте сжижения адсорбата (10 – 80 кДж/моль). Таковой является, например, адсорбция инертных газов на угле.

Химическая адсорбция (хемосорбция) осуществляется путем химического взаимодействия молекул адсорбента и адсорбата. Хемосорбция обычно необратима; химическая адсорбция, в отличие от физической, является локализованной, т.е. молекулы адсорбата не могут перемещаться по поверхности адсорбента. Так как хемосорбция является химическим процессом, требующим энергии активации порядка 40 – 120 кДж/моль, повышение температуры способствует её протеканию. Примером химической адсорбции является адсорбция кислорода на вольфраме или серебре при высоких температурах.

Следует подчеркнуть, что явления физической и химической адсорбции четко различаются в очень редких случаях. Обычно осуществляются промежуточные варианты, когда основная масса адсорбированного вещества связывается сравнительно слабо и лишь небольшая часть – прочно. Например, кислород на металлах или водород на никеле при низких температурах адсорбируются по законам физической адсорбции, но при повышении температуры начинает протекать химическая адсорбция. При повышении температуры увеличение химической адсорбции с некоторой температуры начинает перекрывать падение физической адсорбции, поэтому температурная зависимость адсорбции в этом случае имеет четко выраженный минимум (рис. 4.4).




Рис. 7.4. Зависимость объема адсорбированного никелем водорода от температуры.

ЛЕКЦИЯ 11.

ТЕОРИИ АДСОРБЦИИ

Единой теории, которая достаточно корректно описывала бы все виды адсорбции на разных поверхностях раздела фаз, не имеется; рассмотрим поэтому некоторые наиболее распространенные теории адсорбции, описывающие отдельные виды адсорбции на поверхности раздела твердое тело – газ или твердое тело – раствор.

11.1 ТЕОРИЯ МОНОМОЛЕКУЛЯРНОЙ АДСОРБЦИИ ЛЭНГМЮРА

Теория мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра основывается на следующих положениях.

1) Адсорбция является локализованной и вызывается силами, близкими к химическим.

2) Адсорбция происходит не на всей поверхности адсорбента, а на активных центрах, которыми являются выступы либо впадины на поверхности адсорбента, характеризующиеся наличием т.н. свободных валентностей. Активные центры считаются независимыми (т.е. один активный центр не влияет на адсорбционную способность других), и тождественными.

3) Каждый активный центр способен взаимодействовать только с одной молекулой адсорбата; в результате на поверхности может образоваться только один слой адсорбированных молекул.

4) Процесс адсорбции является обратимым и равновесным – адсорбированная молекула удерживается активным центром некоторое время, после чего десорбируется; т.о., через некоторое время между процессами адсорбции и десорбции устанавливается динамическое равновесие.




Рис. 7.5. Изотерма мономолекулярной адсорбции.

В состоянии равновесия скорость адсорбции равна скорости десорбции. Скорость десорбции прямо пропорциональна доле занятых активных центров (x), а скорость адсорбции прямо пропорциональна произведению концентрации адсорбата на долю свободных активных центров ($1 - x$):

$$V_D = k_D x \quad (7.7)$$

$$V_A = k_A C(1 - x) \quad (7.8)$$

$$k_A C(1 - x) = k_D x \quad (7.9)$$

Отсюда находим x :

$$x = \frac{k_A C}{k_D + k_A C} \quad (7.10)$$

Разделив числитель и знаменатель правой части уравнения (7.10) на k_A , получим:

$$x = \frac{C}{\frac{k_D}{k_A} + C} = \frac{C}{b + C} \quad (7.11)$$

Максимально возможная величина адсорбции Γ_0 достигается при условии, что все активные центры заняты молекулами адсорбата, т.е. $x = 1$. Отсюда следует, что $x = \Gamma / \Gamma_0$. Подставив это в уравнение (7.11), получаем:

$$\frac{\Gamma}{\Gamma_0} = \frac{C}{C + b} \quad (7.12)$$

$$\Gamma = \Gamma_0 \frac{C}{C + b} \quad (7.13)$$

Уравнение (7.13) есть изотерма мономолекулярной адсорбции, связывающая величину адсорбции Γ с концентрацией адсорбата C . Здесь b – некоторая постоянная для данной пары адсорбент-адсорбат величина (отношение констант скоростей десорбции и адсорбции), численно равная концентрации адсорбата, при которой занята половина активных центров. График изотермы адсорбции Лэнгмюра приведен на рис. 7.5. Константу b можно определить графически, проведя касательную к изотерме адсорбции в точке $C = 0$.

При описании процесса адсорбции газов в уравнении (7.13) концентрация может быть заменена пропорциональной величиной парциального давления газа:

$$\Gamma = \Gamma_0 \frac{P}{P + b} \quad (7.14)$$

Теория мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра применима для описания некоторых процессов адсорбции газов и растворенных веществ при небольших давлениях (концентрациях) адсорбата.

Теория полимолекулярной адсорбции Поляни

На практике часто (особенно при адсорбции паров) встречаются т.н. S-образные изотермы адсорбции (рис. 7.6), форма которых свидетельствует о

возможном, начиная с некоторой величины давления, взаимодействии адсорбированных молекул с адсорбатом.




Рис. 7.6. Изотерма полимолекулярной адсорбции.

Для описания таких изотерм адсорбции М.Поляни предложил теорию полимолекулярной адсорбции, основанную на следующих основных положениях:

1. Адсорбция вызвана чисто физическими силами.
2. Поверхность адсорбента однородна, т.е. на ней нет активных центров; адсорбционные силы образуют непрерывное силовое поле вблизи поверхности адсорбента.
3. Адсорбционные силы действуют на расстоянии, большем размера молекулы адсорбата. Иначе говоря, у поверхности адсорбента существует некоторый адсорбционный объем, который при адсорбции заполняется молекулами адсорбата.
4. Притяжение молекулы адсорбата поверхностью адсорбента не зависит от наличия в адсорбционном объеме других молекул, вследствие чего возможна полимолекулярная адсорбция.
5. Адсорбционные силы не зависят от температуры и, следовательно, с изменением температуры адсорбционный объем не меняется.

Уравнение Фрейндлиха

Теоретические представления, развитые Лэнгмюром и Поляни, в значительной степени идеализируют и упрощают истинную картину адсорбции. На самом деле поверхность адсорбента неоднородна, между адсорбированными частицами имеет место взаимодействие, активные центры не являются полностью независимыми друг от друга и т.д. Все это усложняет вид уравнения изотермы. Г.Фрейндлих предположил, что число молей адсорбированного газа или растворенного вещества, приходящееся на единицу массы адсорбента (т.н. удельная адсорбция x/m) должна быть пропорциональна равновесному давлению (для газа) или равновесной концентрации (для веществ, адсорбируемых из раствора) адсорбента, возведенной в некоторую степень, которая всегда меньше единицы:

$$\frac{x}{m} = aC^n \quad (7.15)$$

$$\frac{x}{m} = aP^n \quad (7.16)$$




Рис. 7.7. Изотерма адсорбции Фрейндлиха в логарифмических координатах.

Показатель степени n и коэффициент пропорциональности a в уравнении Фрейндлиха определяются экспериментально. Логарифмируя уравнения (7.15 – 7.16), получаем:

$$\lg \frac{x}{m} = n \lg C + \lg a \quad (7.17)$$

$$\lg \frac{x}{m} = n \lg P + \lg a \quad (7.18)$$

Т.о., зависимость логарифма удельной адсорбции от логарифма концентрации (давления) графически выражается прямой линией, отсекающей на оси ординат отрезок, равный $\lg a$, тангенс угла наклона которой к оси абсцисс равен по величине показателю степени при давлении или концентрации (рис. 7.7):

$$\operatorname{tg} \alpha = n \quad (7.19)$$

Адсорбция на границе твердое тело – раствор

Молекулярная адсорбция из растворов

Изотермы адсорбции растворенных веществ из раствора по своему виду аналогичны изотермам адсорбции для газов; для разбавленных растворов эти изотермы хорошо описываются уравнениями Фрейндлиха или Лэнгмюра, если в них подставить равновесную концентрацию растворенного вещества в растворе. Однако адсорбция из растворов является значительно более сложным явлением по сравнению с газовой, поскольку одновременно с адсорбцией растворенного вещества часто происходит и адсорбция растворителя.




Рис. 7.8 Ориентация молекул ПАВ на поверхности адсорбента.

Зависимость адсорбции от строения молекул адсорбата очень сложна, и вывести какие-либо закономерности довольно трудно. Молекулы многих органических веществ состоят из полярной (гидрофильной) и неполярной (гидрофобной) группировок, т.е. являются поверхностно-активными веществ-


вами. Молекулы ПАВ при адсорбции на твердом адсорбенте ориентируются на его поверхности таким образом, чтобы полярная часть молекулы была обращена к полярной фазе, а неполярная – к неполярной. Так, при адсорбции алифатических карбоновых кислот из водных растворов на неполярном адсорбенте – активированном угле – молекулы ориентируются углеводородными радикалами к адсорбенту; при адсорбции из бензола (неполярный растворитель) на полярном адсорбенте – силикагеле – ориентация молекул кислоты будет обратной (рис. 7.8).

Адсорбция из растворов электролитов

Адсорбция из водных растворов электролитов происходит, как правило, таким образом, что на твердом адсорбенте из раствора адсорбируются преимущественно ионы одного вида. Преимущественная адсорбция из раствора или аниона, или катиона определяется природой адсорбента и ионов. Механизм адсорбции ионов из растворов электролитов может быть различным; выделяют обменную и специфическую адсорбцию ионов.

Обменная адсорбция представляет собой процесс обмена ионов между раствором и твердой фазой, при котором твердая фаза поглощает из раствора ионы какого-либо знака (катионы либо анионы) и вместо них выделяет в раствор эквивалентное число других ионов того же знака. Обменная адсорбция всегда специфична, т.е. для данного адсорбента к обмену способны только определенные ионы; обменная адсорбция обычно необратима.

Сущность обменной адсорбции можно иллюстрировать следующими схематическими уравнениями:



В этих равенствах буквой X обозначены активные точки на поверхности адсорбента.

Адсорбенты, обладающие свойством поглощать обменным способом ионы из раствора, называются ионитами. Иониты, поверхность которых заряжена отрицательно, адсорбируют из раствора катионы, называют катионитами. Иониты с положительно заряженной поверхностью адсорбируют из раствора анионы, называют анионитами.

На термодинамической основе Никольский вывел уравнение, характеризующее количественные закономерности обменной адсорбции

$$x_1^{1/z_1} / x_2^{1/z_2} = K a_1^{1/z_1} / a_2^{1/z_2} \quad (7.20),$$

Где x_1 и x_2 – равновесные количества адсорбированных ионов на единицу массы адсорбента; a_1 и a_2 – активности ионов в равновесном растворе; Z_1 и Z_2 – валентности ионов; K – константа обмена.

При *специфической адсорбции* адсорбция на поверхности твердой фазы ионов какого-либо вида не сопровождается выделением в раствор эквивалентного числа других ионов того же знака; твердая фаза при этом приобретает электрический заряд. Это приводит к тому, что вблизи поверхности под действием сил электростатического притяжения группируется эквивалентное число ионов с противоположным зарядом, т.е. образуется двойной электрический слой. Взаимодействие концентрирующихся на поверхности зарядов приводит к понижению поверхностной энергии системы. Для случая специфической адсорбции электролита Песковым и Фаянсом было сформулировано следующее эмпирическое правило:

На поверхности кристаллического твердого тела из раствора электролита специфически адсорбируется ион, который способен достраивать его кристаллическую решетку или может образовывать с одним из ионов, входящим в состав кристалла малорастворимое соединение.

ЛЕКЦИЯ 12

СМАЧИВАНИЕ. КАПИЛЛЯРНОЕ ДАВЛЕНИЕ. АДГЕЗИЯ. КОГЕЗИЯ.

12.1 Смачивание

На границе раздела трех фаз наблюдаются более сложные соотношения между межфазными поверхностными натяжениями.

Если на твердую поверхность нанесена капля воды и обе поверхности граничат с газом, то капля образует с твердой поверхностью краевой угол смачивания θ (измеряемый в водной фазе). По уравнению Лапласа величина $\cos \theta$ при равновесии связана с межфазными поверхностными натяжениями следующим соотношением:

$$\cos \theta = \frac{\sigma_{23} - \sigma_{31}}{\sigma_{21}}, \quad (7.20)$$

где индексы θ указывают границы раздела фаз.

В зависимости от значений равновесного краевого угла различают три вида смачивания:

1. несмачивание – краевой угол тупой; $180^\circ > \theta > 90^\circ$. Пример, вода на парафине;
2. смачивание (ограниченное смачивание) – краевой угол острый: $90^\circ > \theta > 0^\circ$. Пример, вода на металле, покрытом оксидной пленкой;

3. полное смачивание. Равновесный краевой угол не устанавливается, капля растекается в тонкую пленку, например ртуть на поверхности свинца, очищенный от оксидной пленки

Значение равновесного краевого угла определяется соотношением сил притяжения жидкости к твердому телу и сил взаимного притяжения между молекулами самой жидкости. Если силы взаимодействия жидкости к твердому телу преобладают над силами взаимного притяжения молекул жидкости, то твердая поверхность смачивается жидкостью. Например, если стеклянную пластину погрузить в воду, а затем вытащить на воздух, на стекле остается тонкий слой воды. Напротив при отсутствии смачивания, т.е. когда силы взаимного притяжения жидкости преобладают над силами взаимодействия молекул жидкости и молекул твердого тела на твердой поверхности не остается следов жидкости. Например, при контакте ртути со стеклом.

По виду избирательного смачивания все твердые тела подразделяют на три основные группы:

1. гидрофильные (или олеофобные) материалы, которые лучше смачиваются водой: кальцит, кварц, силикаты, галогениды щелочных металлов;
2. гидрофобные (или олеофильные) материалы, которые лучше смачиваются неполярной жидкостью (мылом): графит, уголь, сера;
3. Абсолютно гидрофобные; в эту группу входят парафин, тефлон, битумы.

Помимо краевого угла смачивания, другой мерой гидрофильности поверхности является теплота смачивания, так как гидрофильные поверхности смачиваются водой с положительным тепловым эффектом. По Ребиндеру, гидрофильность поверхности следует характери-

зовать по отношению теплот ее смачивания водой q_1 и бензолом q_2 .

Для гидрофильной поверхности

$$> 1 \text{ (для агара 35)}$$

для гидрофобной поверхности

$$1 \text{ (для угля 0.34)}$$

12.2 Капиллярное давление

Капиллярное давление возникает в процессах, связанных со смачиванием из-за искривления поверхности жидкости. В случае смачивания жидкостью стенок капилляра образуется вогнутый мениск. Из курса физики известно, что давление пара над вогнутой поверхностью жидкости меньше, чем над плоской поверхностью, и тем меньше, чем тоньше капилляр. Это значит, что, если поверхность раздела жидкости вогнутая, то молекулы из поверхностного слоя жидкости вытягиваются внутрь жидкости большим числом молекул, т.е сильнее чем на плоской поверхности, а из выпуклой поверхности – меньшим числом молекул жидкости, т.е. слабее, чем на плоской поверхности. Разность молекулярных давлений, которая возникает между искривленной и плоской поверхностью раздела называется капиллярным давлением p . Искривление поверхности характеризуют радиусом кривизны r , направленным внутрь жидкости при выпуклой поверхности (r – положителен) и наружу при вогнутой поверхности (r – отрицателен). Для плоской поверхности $r = \infty$. По уравнению Лапласа

$$p = 2\sigma/r, \quad (72.1)$$

Откуда видно, что для плоской поверхности $p = 0$, для выпуклой поверхности $p > 0$, для вогнутой поверхности $p < 0$. Из этого следует, что на выпуклой поверхности молекулы легче могут перейти в пар, чем на плоской или на вогнутой поверхности. Давление пара жидко-

сти на на выпуклой поверхности больше, а на вогнутой поверхности – меньше, чем нормальное давление пара на плоской поверхности жидкости. Эта закономерность выражается уравнением Томсона

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{2M}{RT\rho r} \quad (7.2)$$

$\Delta p/p$ – относительное изменение давления насыщенного пара по сравнению с нормальным; M – молекулярная масса; ρ – плотность жидкости; r – радиус капилляра или капли жидкости.

12.3. Растекание одной жидкости на поверхности другой. Адгезия и когезия

Термодинамику образования новой поверхности, возникающей при соприкосновении двух жидкостей подробно рассмотрел Гаркинс. Если жидкость В растекается изотермически и обратимо на поверхности жидкости А, то поверхность a исчезает и вместо нее появляется поверхность b ; кроме того, возникает поверхность раздела ab . Уменьшение свободной энергии ΔG , сопровождающее растекание, дается выражением

$$\Delta G = \sigma_a - \sigma_{ab} - \sigma_b \quad (7.3); \text{ т.к.}$$

$$A_a = \sigma_a - \sigma_{ab} + \sigma_b \quad (7.4),$$

$$A_k = 2\sigma_b \quad (7.5),$$

то
$$\Delta G = A_a - A_k \quad (7.6),$$

где A_a - работа прилипания (адгезия); A_k - работа сцепления (когезия) жидкости.

Подробнее рассмотрим процессы адгезии и когезии. Пусть имеем систему, состоящую из молекул однородной жидкости (например, вода), то для создания новых поверхностей раздела (например, вода – воздух) потребуется за-

трата работы. Работа, затраченная на преодоление сил сцепления между молекулами однородной жидкости, называется когезией. Если имеется система, состоящая из двух разнородных жидкостей с некоторой поверхностью раздела между ними (например, масло – вода), то при создании новых поверхностей раздела (например, масло – воздух и вода – воздух), на преодоление сил сцепления между разными молекулами потребуется работа, называемой адгезией.

В случае системы, состоящей из однородных жидкостей при создании новых поверхностей образуются две поверхности раздела вода – воздух. Тогда работа когезии A'_k будет равна

$$A'_k = 2\sigma_a, \quad (7.7)$$

где σ_a – поверхностное натяжение на границе воздух – вода.

В системах, состоящих из поверхностей раздела между неоднородными жидкостями, работа адгезии равна

$$A_a = \sigma_a + \sigma_b - \sigma_{ab} \quad (7.8)$$

Согласно правилу Гаркинса растекание происходит, если прилипание между двумя жидкостями больше, чем сцепление растекающейся жидкости. Т.о, при $A_a - A'_k > 0$ протекает растекание, если же $A_a - A'_k < 0$, растекание не имеет места.

КОЛЛОИДНЫЕ СИСТЕМЫ

Коллоидные системы относятся к дисперсным системам – системам, где одно вещество в виде частиц различной величины распределено в другом (см. разд. 4.1). Дисперсные системы чрезвычайно многообразны; практически всякая реальная система является дисперсной. Дисперсные системы классифицируют прежде всего по размеру частиц дисперсной фазы (или степени дисперсности); кроме того, их разделяют на группы, различающиеся по природе и агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды.

Если дисперсионной средой является жидкость, а дисперсной фазой – твердые частицы, система называется взвесью или суспензией; если дисперсная фаза представляет собой капельки жидкости, то систему называют эмульсией. Эмульсии, в свою очередь, подразделяют на два типа: "масло в воде" (когда дисперсная фаза – неполярная жидкость, а дисперсионная среда – полярная жидкость) и "вода в масле" (когда полярная жидкость диспергирована в неполярной). Среди дисперсных систем выделяют также пены (газ диспергирован в жидкости) и пористые тела (твердая фаза, в которой диспергированы газ либо жидкость).

По степени дисперсности выделяют обычно следующие классы дисперсных систем:

Грубодисперсные системы – системы, размер частиц дисперсной фазы в которых превышает 10^{-7} м.

Коллоидные системы – системы, размер частиц дисперсной фазы в которых составляет $10^{-7} - 10^{-9}$ м. Коллоидные системы характеризуются гетерогенностью, т.е. наличием поверхностей раздела фаз и очень большим значением удельной поверхности дисперсной фазы. Это обуславливает значительный вклад поверхностной фазы в состояние системы и приводит к появлению у коллоидных систем особых, присущих только им, свойств.

Иногда выделяют молекулярно(ионно)-дисперсные системы, которые, строго говоря, являются истинными растворами, т.е. гомогенными системами, поскольку в них нет поверхностей раздела фаз.

Коллоидные системы, в свою очередь, подразделяются на две группы, резко отличные по характеру взаимодействий между частицами дисперсной фазы и дисперсионной среды – лиофобные коллоидные растворы (золи) и растворы высокомолекулярных соединений (ВМС), которые ранее называли лиофильными коллоидами. К лиофобным коллоидам относятся системы, в которых частицы дисперсной фазы слабо взаимодействуют с дисперсионной средой; эти системы могут быть получены только с затратой энергии и устойчивы лишь в присутствии стабилизаторов.

Растворы ВМС образуются самопроизвольно благодаря сильному взаимодействию частиц дисперсной фазы с дисперсионной средой и способны сохранять устойчивость без стабилизаторов. Леофобные коллоиды и растворы ВМС различаются также и структурой частиц, составляющих дисперсную фазу. Для лиофобных коллоидов единицей структуры является сложный многокомпонентный агрегат переменного состава – мицелла, для растворов ВМС – макромолекулы.

Методы получения коллоидно – дисперсных систем.

Коллоидные системы по степени дисперсности занимают промежуточное положение между истинными растворами (молекулярно- или ионно-дисперсными системами) и грубодисперсными системами. Поэтому коллоидные растворы могут быть получены либо путем ассоциации (конденсации) молекул и ионов истинных растворов, либо дальнейшим раздроблением частиц дисперсной фазы грубодисперсных систем.

Методы получения коллоидных растворов также можно разделить на две группы: методы конденсации и диспергирования. Еще одним необходимым для получения зольей условием, помимо доведения размеров частиц до

коллоидных, является наличие в системе стабилизаторов – веществ, препятствующих процессу самопроизвольного укрупнения коллоидных частиц.

Дисперсионные методы

Дисперсионные методы основаны на раздроблении твердых тел до частиц коллоидного размера и образовании таким образом коллоидных растворов. Процесс диспергирования осуществляется различными методами: механическим размалыванием вещества в т.н. коллоидных и шаровых мельниц, электродуговым распылением металлов, дроблением вещества при помощи ультразвука, химического диспергирования .

Шаровая мельница представляет собой полый цилиндр, в котором находятся стальные или фарфоровые шарики различного диаметра. В цилиндр загружается вещество, подлежащее измельчению, и он с помощью электромотора приводится в быстрое вращение.

Коллоидная мельница представляет собой полый цилиндр, внутри которого находится специальный ротор с лопастями. Измельчение происходит в зазорах между лопастями ротора и выступами внутри корпуса в результате быстрого вращения вала.

Во всех случаях диспергирование ведут, добавляя соответствующие стабилизирующие вещества, препятствующие слипанию измельченных частиц.


Ультразвуковой метод. Колебания воздуха с большой частотой (10^5 - 10^6 Гц) называют ультразвуком. Ультразвуковые волны образуются благодаря применению так называемых пьезоэлектрических осцилляторов. Механизм действия ультразвука очень сложен и сравнительно мало изучен. Лишь предполагают, что диспергирование взвешенных в жидкости веществ происходит под действием быстро сменяющихся сжатий и расширений системы, в результате чего появляются разрывающие силы, ведущие к раздроблению

вещества. С помощью ультразвука получают коллоидные растворы смол, гипса, графита, металлов, красителей и других веществ.

Метод химического диспергирования (пептизация). Сущность пептизации заключается в том, что к свежесозданному рыхлому осадку диспергируемого вещества прибавляют небольшое количество пептизатора (обычно электролита), который уменьшает взаимодействие между частицами осадка и облегчает их переход в состояние золя. По механизму действия пептизация осуществляется двумя путями – непосредственная и посредственная. Если добавленный пептизатор непосредственно перед их разделением адсорбируется на поверхности частиц, то говорят о непосредственной пептизации. При посредственной пептизации на поверхности частиц адсорбируется продукт взаимодействия пептизатора с ионами вновь полученного пептизатора. Примером непосредственной пептизации является диспергирование свежесозданного осадка $\text{Fe}(\text{OH})_3$ при действии на него FeCl_3 . При этом ионы железа, адсорбируясь на поверхности частиц, сообщают им положительный заряд. Одновременно заряженные частицы благодаря взаимному отталкиванию переходят из осадка в раствор. Схематически процесс непосредственной пептизации сематически можно представить следующей схемой:



Примером посредственной пептизации является получение того же золя $\text{Fe}(\text{OH})_3$ при действии разбавленной соляной кислоты на осадок $\text{Fe}(\text{OH})_3$. При этом часть молекул $\text{Fe}(\text{OH})_3$ взаимодействует с соляной кислотой с образованием хлороксида железа FeOCl . Вновь образованное соединение FeOCl , адсорбируясь на поверхности частиц осадка $\text{Fe}(\text{OH})_3$, переводят его в коллоидное состояние:



Метод электрического распыления состоит в том, что через какую-то дисперсную среду пропускают электрический ток между электродами, изготовленными из материала, коллоидный раствор которого хотят получить. При этом один электрод распыляется. При пропускании электрического тока сначала происходит молекулярное раздробление, но затем молекулы конденсируются в коллоидные частицы, образуя коллоидный раствор. Этот метод применяют для получения коллоидных растворов в основном драгоценных металлов.

Методы конденсации


Различают физический и химический конденсационные методы получения коллоидных систем.

Физический метод основан на конденсации паров в вакууме на поверхности сосуда, охлажденной жидким воздухом или азотом (рис.). Для этого в отростках 1 и 3 прибора подвергаются испарению одновременно диспергируемое вещество (например, натрий) и дисперсионная среда (например, бензол) при температуре 400°C. Пары этих веществ конденсируются на поверхности охлажденного сосуда 4; при этом охлажденный твердый бензол, намерзающий на стенках, содержит затвердевший натрий. После удаления из сосуда 4 жидкого охлаждающего газа температура постепенно повышается, оттаявшая смесь бензола с натрием попадают в отросток 2 образуя коллоидный раствор натрия в бензоле. Этот метод используется для получения золь щелочных и щелочноземельных металлов в органических растворителях.


Вещество, находящееся в молекулярно-дисперсном состоянии, можно перевести в коллоидное состояние при замене одного растворителя другим – т.н. *методом замены растворителя*. В качестве примера можно привести получение золя канифоли, которая не растворяется в воде, но хорошо растворима в этаноле. При постепенном добавлении спиртового раствора кани-

фоли к воде происходит резкое понижение растворимости канифоли, в результате чего образуется коллоидный раствор канифоли в воде. Аналогичным образом может быть получен гидрозоль серы.


Коллоидные растворы можно получать также и *методом химической конденсации*, основанном на проведении химических реакций, сопровождающихся образованием нерастворимых или малорастворимых веществ. Для этой цели используются различные типы реакций – разложения, гидролиза, окислительно-восстановительные и т.д. Так, красный золь золота получают *восстановлением* натриевой соли золотой кислоты формальдегидом:




Строение мицеллы данного золя можно представить следующей схемой (см. разд. 4.2.2):



Аналогичным образом получают золь серебра из разбавленных растворов нитрата серебра. Золь серы может быть получен *окислением* сероводорода кислородом в водном растворе, действием на сероводород сернистого газа либо разложением тиосерной кислоты:



Строение золя серы можно представить схемой:



Золи могут быть получены также в результате реакций ионного *обмена*, в результате которых выделяется нерастворимая соль, образующая при определенных условиях коллоидный раствор; так получают, например, золь иодида серебра (см. ниже).

Процесс *гидролиза* различных солей может приводить к образованию коллоидных растворов нерастворимых гидроксидов или кислот; так получают, например, золь гидроксида железа (III), имеющий следующее строение:



Очистка коллоидных систем

Некоторые молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем используют для очистки золь от электролитов и молекулярных примесей, которыми полученные золи часто бывают загрязнены. Наиболее распространенными методами очистки коллоидных систем являются *диализ*, *электродиализ* и *ультрафильтрация*, основанные на свойстве некоторых материалов – т.н. полупроницаемых мембран (коллодия, пергамент, целлофана и т.п.) – пропускать ионы и молекулы небольших размеров и задерживать коллоидные частицы. Все полупроницаемые мембраны представляют собой пористые тела, и непроницаемость их для коллоидных частиц обусловлена тем, что коэффициент диффузии для коллоидных частиц значительно (на несколько порядков) меньше, чем для ионов и молекул, имеющих намного меньшие массу и размеры.

Диализ является очень медленным процессом; для более быстрой и полной очистки золь применяют электродиализ. Электродиализатор состоит из трех частей; в среднюю часть, отделенную от двух других полупроницаемыми мембранами, за которыми помещены электроды, наливается золь. При подключении к электродам разности потенциалов катионы содержащихся в золе электролитов диффундируют через мембрану к катоду, анионы – к аноду. Преимущество электродиализа заключается в возможности удаления даже следов электролитов (необходимо помнить, что степень очистки ограничивается устойчивостью коллоидных частиц; удаление из золя ионов-стабилизаторов приведет к коагуляции).

Еще одним методом очистки золей является ультрафильтрация – отделение дисперсной фазы от дисперсионной среды путем фильтрования под давлением через полупроницаемые мембраны. При ультрафильтрации коллоидные частицы остаются на фильтре (мембране).

Молекулярно – кинетические и оптические свойства коллоидных систем.

Английский ботаник Броун заметил, что микроскопические частицы пыльцы и спор растений непрерывно и хаотически передвигаются. Это движение было названо броуновским, которое отражает взаимодействие молекул дисперсионной среды со сравнительно крупными частицами дисперсной фазы. Путь, который проходит частица при этом определить невозможно, т.к. визуальное наблюдение в ультромикроскопе дает лишь заметные сдвиги. Поэтому в теорию броуновского движения было введено понятие средний сдвиг (смещение) Δx . Как показал Эйнштейн, среднее значение квадрата смещения частицы Δx^2 , можно найти из уравнения

$$\Delta x^2 = \frac{RT}{3\pi N_a \eta r} t \quad (8.1),$$

где N_a – постоянная Авогадро; η – вязкость среды; r – радиус взвешенных частиц; t - промежуток времени.

Эйнштейн изучая броуновское движение, установил связь коэффициента диффузии D со средним сдвигом

$$\Delta x^2 = 2Dt \quad (8.2)$$

Рассматривая силу трения, действующую со стороны дисперсионной среды на диффузию Эйнштейн предложил уравнение:

$$D = kT/f \quad (8.3)$$

Со стороны дисперсионной среды частица испытывает силу трения, которая равна произведению f на скорость молекулы. Стокс показал, что для сферической частицы

$$f = 6\pi\eta r \quad (8.4)$$

Сопоставляя уравнения (8.3) и (8.4) получим

$$D = \frac{kT}{6\pi\eta r} \quad (8.5),$$

где kT - мера тепловой или кинетической энергии молекулы.

Осмотическое давление. Так как осмотическое давление пропорционально числу частиц растворенного вещества в растворе, то в коллоидных системах оно проявляется очень слабо. Простой расчет позволяет установить количественную зависимость между осмотическим давлением, числом частиц n в единице объема раствора, средним радиусом r и степенью дисперсности z . Если выразить массу диспергированного вещества в единице объема через $4/3\pi r^3 dn$ (d – плотность раствора), то для двух дисперсных систем с одинаковым растворителем и при одинаковых температурах можно записать

$$4/3\pi r_1^3 dn_1 = 4/3\pi r_2^3 dn_2 \quad (8.6)$$

и

$$r_1^3 n_1 = r_2^3 n_2 \quad (8.7)$$

Таким образом,

$$\frac{r_2^3}{r_1^3}$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \quad = \quad = \frac{z_1}{z_2}$$

(8.8),

т.е. осмотическое давление обратно пропорционально кубу радиуса частиц и, следовательно, прямо пропорционально кубу степени дисперсности.

Кинетическая устойчивость зелей. Седиментация

Частицы дисперсной фазы одновременно испытывают действие силы земного притяжения и архимедовой силы; в зависимости от соотношения плотно-

стей дисперсионной среды и дисперсной фазы равнодействующая этих сил будет вынуждать частицы к оседанию либо всплытию. Процесс оседания либо всплытия коллоидных частиц в золе называется *седиментацией*. Однако седиментации всегда противодействует другой процесс, стремящийся к равномерному распределению коллоидных частиц по всему объему раствора – *диффузия*, осуществляемая под действием броуновского движения частиц. Соотношение между этими двумя процессами определяет *кинетическую устойчивость золь* – способность коллоидных частиц удерживаться во взвешенном состоянии, не подвергаясь седиментации

Седиментация это процесс оседание частиц в растворе паод действием силы тяжести. Из курса физики известно, что для шарообразных частиц с радиусом r при их падении сила трения F в жидкости с вязкостью η равна

$$F = 6\pi\eta rU \quad (8.9)$$

Где U – скорость оседания частиц.

Эффективный вес этих частиц равен:

$$G = 4/3\pi r^3(d - Q)g \quad (8.10),$$

Где d –плотность частиц; Q – плотность среды; g – ускорение силы тяжести.

Постоянная скорость оседания достигается при равенстве $F = G$, тогда

$$6\pi\eta rU = 4/3\pi r^3(d - Q)g \quad (8.11),$$

откуда скорость оседания будет равна

$$U = 2/9 \cdot r^2((d - Q)g)/\eta \quad (8.12)$$

Поскольку процесс диффузии проявляется тем сильнее, чем меньше масса коллоидных частиц, более крупные частицы оседают либо всплывают в первую очередь. Кинетическая устойчивость золя, таким образом, прямо пропорциональна степени дисперсности золя. Заметное оседание частиц в системе, обладающей высокой кинетической устойчивостью, можно вызвать

при помощи центрифугирования золя, используя значительные по величине центробежные силы, что многократно увеличивает силу, действующую на частицу и способствующую её оседанию (современные ультрацентрифуги работают при ускорениях свыше 400000g).




Рис. 8.1 Кривая седиментации




Рис. 8.2 Кривая распределения

Методы седиментации и ультрацентрифугирования применяются для изучения *полидисперсности* коллоидных систем, обусловленной существованием в коллоидных системах частиц различных размеров. Изучение полидисперсности коллоидных систем для установления количественного распределения частиц по размерам (т.н. кривых распределения) – *седиментационный анализ* – производится при помощи измерения возрастания веса осевших частиц w со временем. По результатам такого исследования строят кривые седиментации (рис. 8.1). Проводя анализ кривой седиментации, можно рассчитать кривую распределения для данной системы, которая характеризует относительное содержание в системе частиц разного размера (рис. 8.2). Обычно кривые распределения содержат один максимум, который соответствует r_b – наиболее вероятному радиусу частиц дисперсной фазы.

Оптические свойства коллоидных систем

Особые оптические свойства коллоидных растворов обусловлены их главными особенностями: дисперсностью и гетерогенностью. На оптические свойства дисперсных систем в значительной степени влияют размер и форма частиц. Прохождение света через коллоидный раствор сопровождается та-

кими явлениями, как поглощение, отражение, преломление и рассеяние света. Преобладание какого-либо из этих явлений определяется соотношением между размером частиц дисперсной фазы и длиной волны падающего света. В грубодисперсных системах в основном наблюдается отражение света от поверхности частиц. В коллоидных растворах размеры частиц сравнимы с длиной волны видимого света, что предопределяет рассеяние света за счёт дифракции световых волн.

Светорассеяние в коллоидных растворах проявляется в виде опалесценции – матового свечения (обычно голубоватых оттенков), которое хорошо заметно на тёмном фоне при боковом освещении золя. Причиной опалесценции является рассеяние света на коллоидных частицах за счёт дифракции. С опалесценцией связано характерное для коллоидных систем явление – эффект Тиндаля: при пропускании пучка света через коллоидный раствор с направлений, перпендикулярных лучу, наблюдается образование в растворе светящегося конуса.

Процесс дифракционного светорассеяния на частицах, размер которых значительно меньше длины волны описывается уравнением Рэлея, связывающим интенсивность рассеянного единицей объёма света I с числом частиц в единице объёма ν , объёмом частицы V , длиной волны λ и амплитудой A падающего излучения и показателями преломления дисперсной фазы и дисперсионной среды n_1 и n_2 соответственно:

$$I = \frac{24 \nu \pi^2 V^2 A^2}{\lambda^4} \left(\frac{n_1^2 - n_2^2}{n_1^2 + n_2^2} \right) \quad (8.13)$$

Из уравнения (IV.18) видно, что, чем меньше длина волны падающего излучения, тем больше будет рассеяние. Следовательно, если на частицу падает белый свет, наибольшее рассеивание рассеяние будут испытывать синие и фиолетовые компоненты. Поэтому в проходящем свете коллоидный рас-

твор будет окрашен в красноватый цвет, а в боковом, отраженном – в голубой.


На сравнении интенсивности светорассеяния золей, один из которых имеет известную концентрацию (степень дисперсности), основан метод определения концентрации либо степени дисперсности золя, называемый нефелометрией. На использовании эффекта Тиндаля основывается *ультрамикроскоп* – прибор, позволяющий наблюдать коллоидные частицы размером более 3 нанометров в рассеянном свете (в обычном микроскопе можно наблюдать частицы с радиусом не менее 200 нм из-за ограничений, связанных с разрешающей способностью оптики).

Электрические свойства коллоидных систем.

Строение коллоидной мицеллы


Лиофобные коллоиды обладают очень высокой поверхностной энергией и являются поэтому термодинамически неустойчивыми; это делает возможным самопроизвольный процесс уменьшения степени дисперсности дисперсной фазы (т.е. объединение частиц в более крупные агрегаты) – *коагуляцию* золей. Тем не менее золям присуща способность сохранять степень дисперсности – агрегативная устойчивость, которая обусловлена, во-первых, снижением поверхностной энергии системы благодаря наличию на поверхности частиц дисперсной фазы двойного электрического слоя и, во-вторых, наличием кинетических препятствий для коагуляции в виде электростатического отталкивания частиц дисперсной фазы, имеющих одноименный электрический заряд.

Строение структурной единицы лиофобных коллоидов – *мицеллы* – может быть показано лишь схематически, поскольку мицелла не имеет определенного состава. Рассмотрим строение коллоидной мицеллы на примере гидрозоля иодида серебра, получаемого взаимодействием разбавленных растворов нитрата серебра и иодида калия:




Коллоидная мицелла золя иодида серебра (см. рис. 4.9) образована микрокристаллом иодида серебра, который способен к избирательной адсорбции из окружающей среды катионов Ag^+ или иодид-ионов. Если реакция проводится в избытке иодида калия, то ядро будет адсорбировать иодид-ионы; при избытке нитрата серебра микрокристалл адсорбирует ионы Ag^+ . В результате этого микрокристалл приобретает отрицательный либо положительный заряд; ионы, сообщаемые ему этот заряд, называются *потенциалопределяющими*, а сам заряженный кристалл – *ядром мицеллы*. Заряженное ядро притягивает из раствора ионы с противоположным зарядом – *противоионы*; на поверхности раздела фаз образуется двойной электрический слой. Некоторая часть противоионов адсорбируется на поверхности ядра, образуя т.н. *адсорбционный слой противоионов*; ядро вместе с адсорбированными на нем противоионами называют *коллоидной частицей* или *гранулой*. Остальные противоионы, число которых определяется, исходя из правила электронейтральности мицеллы, составляют *диффузный слой противоионов*; противоионы адсорбционного и диффузного слоев находятся в состоянии динамического равновесия адсорбции – десорбции.

Схематически мицелла золя иодида серебра, полученного в избытке иодида калия (потенциалопределяющие ионы – анионы Γ^- , противоионы – ионы K^+) может быть изображена следующим образом:



При получении золя иодида серебра в избытке нитрата серебра коллоидные частицы будут иметь положительный заряд:






Рис. 8.3. Строение коллоидной мицеллы

Агрегативная устойчивость золь обусловлена, таким образом, рядом факторов: во-первых, снижением поверхностной энергии дисперсной фазы (т.е. уменьшения движущей силы коагуляции) в результате образования двойного электрического слоя и, во-вторых, наличием кинетических препятствий для коагуляции в виде электростатического отталкивания имеющих одноименный заряд коллоидных частиц и противоионов. Еще одна причина устойчивости коллоидов связана с процессом гидратации (сольватации) ионов. Противоионы диффузного слоя сольватированы; эта оболочка из сольватированных противоионов также препятствует слипанию частиц.

Двойной электрический слой. Электрокинетические явления.

При рассмотрении строения мицеллы было показано, что на поверхности лиофобных коллоидов образуется двойной электрический слой. Первая теория строения ДЭС была разработана Гельмгольцем; в представлении Гельмгольца двойной электрический слой подобен плоскому конденсатору, внутренняя обкладка которого находится в твердой фазе, а внешняя – в жидкости параллельно поверхности ядра на расстоянии порядка диаметра иона. Потенциал электрического поля внутри ДЭС ϕ в этом случае линейно уменьшается с увеличением расстояния от поверхности r (рис. 8.4а). Позднее Гуи предложил другую модель, согласно которой противоионы, благодаря тепловому движению, образуют вблизи твердой поверхности ядра диффузную

ионную атмосферу. Уменьшение электрического потенциала ДЭС ϕ с увеличением расстояния r в этом случае происходит нелинейно (рис. 8.4б).




Рис. 8.4. Строение ДЭС: а) – по Гельмгольцу, б) – по Гуи, в) – по Штерну. Вверху – схема расположения противоионов, внизу – зависимость потенциала от расстояния.

Предложенная Штерном модель строения ДЭС объединяет ранние модели, учитывая как адсорбцию противоионов, так и их тепловое движение. Согласно этой модели, являющейся в настоящее время общепринятой, часть противоионов находится на расстояниях порядка диаметра иона от поверхности ядра, образуя т.н. *слой Гельмгольца* (адсорбционный слой противоионов), а другая часть образует диффузный слой (т.н. *слой Гуи*). Потенциал диффузной части двойного электрического слоя называют *электрокинетическим потенциалом* (см. рис.8.4в). Электрокинетический потенциал обычно обозначают греческой буквой ζ (дзета) и называют поэтому дзета-потенциалом. Поскольку ζ -потенциал пропорционален заряду коллоидной частицы, агрегативная устойчивость золя пропорциональна его величине.

Если поместить золь в постоянное электрическое поле, то, как и в растворах электролитов, заряженные частицы будут двигаться к противоположно заряженным электродам: коллоидная частица с адсорбированными на ней противоионами – в одну сторону, противоионы диффузного слоя – в

другую. Сила, с которой электрическое поле действует на частицы и, следовательно, скорость движения частиц, очевидно, будет пропорциональна ζ -потенциалу. Движение частиц дисперсной фазы в электрическом поле называется *электрофорезом*. Явление электрофореза можно наблюдать, поместив в U-образную трубку какой-либо окрашенный золь, поверх которого налит не смешивающийся с золем бесцветный электролит. Если опустить в электролит электроды и наложить разность потенциалов, то граница окрашенного золя в одном из колен трубки будет подниматься, в другом – опускаться. Если поместить в U-образную трубку пористую перегородку (например, мелкий кварцевый песок) и заполнить её водой, то при наложении разности потенциалов в одном колене будет наблюдаться подъем уровня жидкости, в другом – его опускание. Движение дисперсной среды в электрическом поле относительно неподвижной дисперсной фазы (в рассмотренном случае – относительно поверхности пористых тел) называется *электроосмосом*. Явления электрофореза и электроосмоса получили общее название *электрокинетических явлений*.

Скорость движения частиц дисперсной фазы при электрофорезе, а также скорость движения дисперсной среды при электроосмосе прямо пропорциональны напряженности электрического поля E и диэлектрической проницаемости дисперсионной среды ϵ и обратно пропорциональны вязкости среды η . Скорость движения частиц дисперсной фазы при электрофорезе U связана с величиной ζ -потенциала уравнением Гельмгольца-Смолуховского (K – постоянная, зависящая от формы частиц дисперсной фазы; для сферических частиц $K = 6$):

$$\zeta = \frac{K\eta U}{\epsilon \cdot E} \quad (8.14)$$

Обратные электрофорезу и электроосмосу электрокинетические явления (т.н. электрокинетические явления второго рода) называются соответственно потенциал седиментации и потенциал протекания. *Потенциал седиментации*

(эффект Дорна) – возникновение разности потенциалов при вынужденном движении дисперсной фазы относительно неподвижной дисперсионной среды (например, под действием силы тяжести). *Потенциал протекания* (эффект Квинке) есть явление возникновения разности потенциалов при движении дисперсионной среды относительно неподвижной дисперсной фазы (например, при продавливании электролита через пористое тело).

Коагуляция коллоидных систем.

Как было показано выше, лиофобные коллоиды являются термодинамически неустойчивыми системами, существующими благодаря стабилизации за счет возникновения двойного электрического слоя. Изменение состояния ДЭС может, следовательно, привести к потере агрегативной устойчивости – слипанию частиц в более крупные агрегаты, т.е. коагуляции золя. Коагуляция зольей может быть вызвана различными факторами: прибавлением электролитов, нагреванием или замораживанием, механическим воздействием и т.д. Наиболее важным и изученным фактором коагуляции гидрофобных коллоидов является воздействие на них растворов электролитов.

Для коагуляции зольей электролитами установлен ряд эмпирических закономерностей.

1. Для начала коагуляции золя необходима некоторая минимальная концентрация электролита, называемая *порогом коагуляции* γ .

2. Коагулирующим действием обладает тот из ионов электролита, заряд которого противоположен заряду коллоидных частиц, причем коагулирующее действие иона тем сильнее, чем больше его заряд (правило Шульце – Гарди или правило значности). Величины порогов коагуляции двухзарядных ионов примерно на порядок, а трехзарядных – на два порядка меньше, чем для однозарядных ионов. Правило значности имеет приближенный характер и справедливо только для неорганических ионов; некоторые однозарядные органические ионы обладают более сильным коагулирующим действием,

чем двухзарядные неорганические ионы, что обусловлено их сильной специфической адсорбируемостью.

3. В рядах неорганических ионов с одинаковыми зарядами коагулирующее действие возрастает с уменьшением гидратируемости ионов; например, в ряду однозарядных катионов щелочных металлов коагулирующее действие возрастает от лития к рубидию:

$$\gamma (\text{Li}^+) > \gamma (\text{Na}^+) > \gamma (\text{K}^+) > \gamma (\text{Rb}^+)$$

Ряды, в которые сгруппированы по возрастанию либо по убыванию коагулирующего действия ионы с одинаковым зарядом, называют *лиотропными рядами*.

4. В осадках, получаемых при коагуляции зольей электролитами, всегда присутствуют ионы, вызвавшие коагуляцию.

5. При коагуляции зольей смесями электролитов сравнительно редко наблюдается их независимое (аддитивное) действие; обычно имеет место взаимное усиление либо ослабление коагулирующего действия (синергизм либо антагонизм ионов).

Механизм и кинетика коагуляции зольей электролитами

Необходимому для коагуляции сближению частиц дисперсной фазы препятствует, как было показано выше, электростатическое отталкивание имеющих одноименный заряд коллоидных частиц и противоионов и взаимодействие сольватных оболочек противоионов диффузного слоя. При добавлении к золю раствора электролита имеющееся равновесие адсорбции – десорбции между противоионами адсорбционного и диффузного слоев смещается в сторону адсорбции вследствие увеличения в дисперсионной среде концентрации ионов, имеющих заряд, противоположный заряду ядра (ионы с одноименным зарядом в равновесии адсорбции – десорбции не участвуют). Адсорбция дополнительного числа противоионов приводит к уменьшению заряда коллоидных частиц, уменьшению числа противоионов диффузного

слоя (уменьшению толщины ДЭС) и, следовательно, к снижению агрегативной устойчивости золя. При достижении некоторого предельного значения заряда коллоидные частицы получают возможность сближения и объединения в более крупные агрегаты за счет ван-дер-ваальсовых сил; иными словами, происходит коагуляция золя.

Очевидно, что, поскольку при адсорбции многозарядных противоионов заряд коллоидной частицы уменьшается быстрее, чем при адсорбции того же числа однозарядных противоионов; адсорбируемость неорганических ионов с увеличением их заряда также возрастает. Следствием этого и является тот факт, что величина порога коагуляции для неорганических ионов будет тем меньше, чем больше заряд иона – коагулянта (величина порога коагуляции γ обратно пропорциональна заряду иона – коагулянта в шестой степени z^6).

Процесс коагуляции золя характеризуется определенной величиной скорости коагуляции, которую можно определить как изменение числа коллоидных частиц в единице объема за единицу времени. Скорость коагуляции золя электролитами зависит как от концентрации самого золя, так и от концентрации электролитов. Типичный вид коагуляционной кривой (зависимости отношения концентрации коллоидных частиц n к их начальной концентрации n_0 от времени t) и кривой зависимости скорости коагуляции V от концентрации электролита C показан на рисунках 8.5, 8.6. На кривой ОАВВ (рис. 8.6) отрезок ОА отвечает периоду *скрытой коагуляции*, при которой золь сохраняет свою устойчивость. В точке А при концентрации электролита C_1 начинается *явная коагуляция*; на участке АВ скорость коагуляции быстро возрастает с ростом концентрации электролита. На участке ВВ скорость коагуляции остается постоянной; это связано с тем, что при концентрации электролита C_2 величина ζ -потенциала становится равной нулю; скорость коагуляции при этом достигает максимального значения.




Рис. 8.5 Коагуляционная кривая.




Рис. 8.6 Зависимость скорости коагуляции от концентрации

Взаимная коагуляция зелей

Коагуляция золя может быть вызвана его взаимодействием с другим золем, частицы которого имеют противоположный заряд. Так, смешение золя гидроксида железа, частицы которого имеют положительный заряд, с отрицательно заряженным золем сульфида мышьяка приводит к их взаимной коагуляции:



В данном случае коагуляция обусловлена тем, что коллоидные частицы одного вида являются как бы очень крупными многозарядными ионами – коагулянтами для частиц другого вида. Взаимная коагуляция коллоидных систем может наблюдаться и тогда, когда частицы зелей имеют одноименный заряд; в этом случае причиной потери устойчивости одного из зелей является сильная специфическая адсорбция иона – стабилизатора данной системы поверхностью коллоидных частиц другой системы.

Старение зелей

Термодинамическая неустойчивость лиофобных коллоидных систем является причиной старения зелей – самопроизвольной коагуляции (автокоагуляции) зелей. Автокоагуляция зелей происходит значительно медленнее, чем коагуляция электролитами; так, золи золота могут сохраняться без видимых изменений десятилетиями. Одной из основных причин старения зо-

лей является медленно совершающийся процесс перекристаллизации вещества ядра.

ЛЕКЦИЯ 15

Высокомолекулярные соединения. Структурообразование в коллоидных и высокомолекулярных системах.

Высокомолекулярными называют такие соединения, у которых молекулы (макромолекулы) состоят из огромного числа атомов – нескольких тысяч, десятков тысяч и более. Их чаще просто называют полимерами.

В отличие от коллоидных систем, где структурной единицей является мицелла в полимерах структурной единицей, является элементарное звено.

Различают природные и синтетические полимеры. К природным полимерам относятся: целлюлоза, гликоген, крахмал, каучук и др. К синтетическим – полиэтилен, нейлон, лавсан, тефлон и т.д.

Растворы полимеров, характеризуются следующими особенностями.

1. Растворы ВМС, представляют собой гомогенный, а не гетерогенные, как коллоидные растворы и являются истинными, где взвешенные частицы не содержат ядер, а макромолекулы.
2. Растворение ВМС проходит с образованием менее упорядоченной системы из более упорядоченной ($\Delta S > 0$)/
3. В отличие от золь растворов ВМС, представляют собой равновесные системы, к которым применимо правило фаз.
4. Растворы ВМС, как и растворы низкомолекулярных соединений, могут быть молекулярными, ионными, причем в последнем случае природа зарядов связано с наличием функциональных групп.

терное различие между температурами стеклования и текучести заключается в том, что первая отвечает появлению гибкости цепей, а вторая появлению способности самих цепей к диффузионному перемещению.

Свойства высокоэластичного состояния, обусловлены тем, что в этом температурном интервале тепловое движение становится достаточным для преодоления отдельными звеньями макромолекул взаимного притяжения и связи их со смежными звеньями соседних макромолекул, но является еще недостаточным для придания макромолекуле способности перемещаться относительно смежных молекул.

Осмотическое давление растворов полимеров сравнительно небольшая величина даже при значительной концентрации. Осмотическое давление раствора ВМС возрастает быстрее, чем увеличивается концентрация. Это происходит из-за того, что макромолекула благодаря большим размерам и гибкости ведет себя в растворе как несколько более коротких молекул. Для описания зависимости осмотического давления от концентрации полимеров предложено уравнение

$$\pi = \frac{CRT}{V} + BC^2 \quad (9.1)$$

или

$$\frac{\pi}{c} = \frac{RT}{M} + BC \quad (9.2).$$

где C – концентрация; M – относительная молекулярная масса полимера; B – некоторый коэффициент, характеризующий отклонение от уравнения Вант-Гоффа.

Набухание и растворение ВМС

У полимеров своеобразный процесс растворения, если полимер представляет собой растворимое вещество. Растворение полимеров сопровождается явлением набухания. *Набухание* представляет собой самопроизвольный процесс поглощения ВМС больших объемов низкомолекулярной жидкости (раствори-

теля), сопровождающийся значительным увеличением. Набухание в настоящее время рассматривается как процесс, аналогичный смешению двух жидкостей. При этом происходит взаимное проникновение молекул одной жидкости в другую, которое заканчивается образованием однородной системы. Молекулы низкомолекулярной жидкости, размеры которых в несколько тысяч раз меньше длины макромолекул, проникают в полимер несравненно быстрее, чем макромолекулы проникают в низкомолекулярную жидкость. Увеличение объема ВМС в процессе набухания связано с особенностями их структуры. Макромолекулы полимера связаны друг с другом так, что между ними имеются свободные ячейки. Проникающая внутрь полимера жидкость сначала заполняет эти ячейки, а затем начинает раздвигать участки цепей, удаляя их друг от друга и ослабевая связь между ними. Как только макромолекулы удаляются одна от другой по всей их длине, начинается растворение полимера. Следует отметить, что хотя процесс проникновения молекул растворителя в макромолекулы ВМС приводит к увеличению объема полимера, но при этом объем всей системы уменьшается. Уменьшение объема системы при набухании, называемое *контракцией*, описывается следующим уравнением с двумя константами

$$V = \alpha m / (\beta + m) \quad (9.3),$$

где V – контракция; m – масса жидкости, поглощенный при набухании 1 кг полимера; α и β – константы.

Контракция системы объясняется ориентацией молекул растворителя в результате их «поглощения» макромолекулами, что способствует увеличению плотности системы и возрастанием компактности упаковки.

Различают неограниченное и ограниченное набухание. Процесс набухания, заканчивающийся самопроизвольным растворением при постоянной температуре, называют *неограниченным набуханием*. Например, набухание каучука в бензоле. При ограниченном набухании полимер поглощает определенное ко-

личество растворителя, но не растворяется в ней. Например, желатин в воде. Величину набухания полимера характеризуют степенью набухания.

Степень набухания α определяется массой растворителя (в кг), которая поглощается на данной стадии набухания и при данной температуре 1 кг полимера:

$$\alpha = \frac{m_2 - m_1}{m_1} \quad (9.4)$$

Уравнение кинетики набухания имеет вид

$$\frac{dv}{dt} = \frac{k}{l} (v_\infty - v) \quad (9.5),$$

т.е. скорость набухания прямо пропорциональна разности между предельным объемом набухшего полимера V_∞ и объемом V_1 в момент времени t и обратно пропорциональна первоначальной толщине l слоя набухающего полимера. k – константа скорости набухания, зависящая от природы полимера и растворителя. Если создать препятствие на пути увеличения объема набухающего тела, то при этом развивается давление, называемое давлением набухания и выражается уравнением

$$P_n = K C^n \quad (9.7),$$

где P_n – давление набухания; K – константа, зависящая от природы полимера и растворителя; n – константа приблизительно равная 3; C – концентрация, выраженная в кг сухого веса ВМС в 1 м^3 образовавшейся системы.

В хлебопекарном производстве и производстве мучных кондитерских изделий основным сырьем является мука. Главные составные части муки – белок и крахмал. При смешивании муки с водой частицы набухают и слипаются в однородную массу, образуя тесто. При этом набухание белка и крахмала протекает различно. Процесс набухания нерастворимого в воде белка муки, обра-

зующего клейковину, осуществляется в две стадии. На первой стадий идет гидратация макромолекул белка, на второй стадии происходит осмотическое связывание воды. Белки муки при набухании поглощают воду по массе превышающую более чем в два раза массу муки. В отличие от белков муки крахмал муки связывают воду только в результате гидратации и их объем увеличивается незначительно, Способность муки к набуханию определяет физические свойства теста. Если белок набухает ограниченно, связывая большое количество воды, то образующееся тесто будет эластичным и плотным по консистенции. При неограниченном набухании белков, тесто получается жидким по консистенции, липким и мажущимся, т.е. физические свойства теста ухудшаются.

Устойчивость растворов ВМС определяется растворимостью ВМС в растворителе. Все процессы нарушения устойчивости растворов полимеров связаны с переходом от полного растворения к ограниченному или к нерастворимости. Изменение растворимости полимера может быть вызвано понижением температуры или изменением состава раствора путем добавления растворителя, в которой полимер не растворяется (обычно это электролит), при введении которых гомогенная система превращается в гетерогенную, т.е. происходит выделение полимера из раствора. Процесс выделения ВМС из раствора электролитами, называют *высаливанием*. Формой коагуляции растворов некоторых полимеров, совершающейся под действием солей, и сопровождающейся, как и высаливание, образованием гетерогенной системы называют *коацервацией*. Коацервация отличается от высаливания тем, что полимер выделяется не сразу, а расслоение происходит по истечении некоторого времени.

Процессы структурообразования

Кроме классификации дисперсных систем по дисперсности, агрегатному состоянию их еще классифицируют на свободнодисперсные и связнодисперсные, по учитывающим силам взаимодействия между частицами дисперсной фазы. В свободнодисперсных системах частицы дисперсной фазы не связаны друг с другом, находятся на достаточно большом расстоянии и могут свободно

перемещаться в дисперсионной среде. Дисперсные системы, в которых частицы связаны межмолекулярными силами и вследствие этого неспособны перемещаться являются связнодисперсными. Частицы дисперсной фазы в таких системах образуют пространственную сетку (структуру), в ячейках которых находятся частицы дисперсионной среды.

В зависимости от природы действующих между собой частицами сил сцепления различают (по Ребиндеру) два типа структур: коагуляционные и конденсационно-кристаллические.

Коагуляционные структуры образуются в том случае, когда под действием каких либо причин агрегативная устойчивость коллоидной системы несколько снижается, но не теряется полностью. Если коллоидные частицы имеют форму палочек или вытянутых пластин, то частичное снижение агрегативной устойчивости означает уменьшение толщины ионного слоя сольватной оболочки мицеллы, причем на концах частиц эти факторы устойчивости полностью утрачиваются.

В результате частицы соединяются своими концами, на которых сохранились очень тонкие слои дисперсионной среды, образуя пространственную сетку – структуру. Дисперсная среда находится в ячейках этой сетки. Переход коллоидной системы из свободнодисперсного в связнодисперсное состояние называется *гелеобразованием*, а образующие структурированные коллоидные системы, называются *гелями*.

Гелеобразование может быть вызвано прибавлением электролитов, увеличением концентрации золя, с понижением температуры, при механическом воздействии (перемешивании). При этих операциях связи между частицами разрушаются и гель превращается в золь. Если оставить этот золь в покое, то через некоторое время связи самопроизвольно восстанавливаются и снова образуется гель. Способность коагуляционных структур восстанавливаться после их механического воздействия (разрушения), называется *тиксотропией* («тиксос» - прикосновение, «тропе» - изменение).

Конденсационно-кристаллизационные структуры в отличие от обратимых тиксотропных структур, контакты между сталкивающимися частицами приводят к установлению химической связи.

Структуры с химическими связями между частицами называются конденсационно-кристаллизационными. Примером системы, образовавшейся в результате конденсационно-кристаллизационной структуры, может быть студень кремневой кислоты. Образование структуры этого студня происходит вследствие соединения двух анионов SiO_3^{2-} , причем, что один из атомов кислорода связывает оба атома кремния.. Путем присоединения новых анионов образуется цепь, длина которой постепенно увеличивается. Между цепями устанавливаются поперечные связи (кислородные мостики), которые развиваются во всех направлениях; в конечном итоге образуется пространственная решетка. Разрушенная конденсационно-кристаллическая структура не восстанавливается, т.е. разрушается необратимо, в отличие от коагуляционной структуры. В отличие от коагуляционных структур, коагуляционно-кристаллизационные структуры не пластичны; им присущи упруго-хрупкие свойства.

Некоторым структурированным системам свойственно самопроизвольное сжатие структурной сетки, сопровождающаяся уменьшением в объеме и выделением при этом дисперсионную среду. Это явление называется *синерезисом*. В процессе синерезиса число связей между элементами структурной сетки увеличивается, сами элементы сближаются, а ячейки между ними уменьшаются, поэтому упрочняется структура, повышается ее жесткость и уменьшается объем. Тиксотропные структуры после синерезиса необратимы, т.к. при старении коллоидов возникают различные химические процессы. Однако, следует отметить, что у студней ВМС процесс синерезиса обратим. В ряде случаев достаточно нагревания, чтобы система, потерявшая синерезис, вернулась в состояние исходного студня. Этим приемом широко пользуются на практике для освежения, например, каш, пюре, хлеба.

Синерезис довольно распространенное явление. Так, черствение хлеба - результат выделения из студня, каковым является хлеб, части воды, структура студня становится более прочной и более жесткой.

Лекция 16

Микрогетерогенные системы

К микрогетерогенным системам относятся суспензии, эмульсии, пены, аэрозоли, порошки.

Суспензии (взвеси)

Суспензии – системы (с размером частиц дисперсной фазы 10^{-7} – 10^{-5} м), в которых дисперсная фаза состоит из твердых частиц, взвешенных в жидкой дисперсионной среде. Отличаясь, от коллоидных систем более низкой степенью дисперсности, суспензии, в принципе могут быть получены как конденсационными, так и дисперсными методами. Однако, практически их получают путем диспергирования нерастворимых твердых веществ в жидкой среде или взмучиванием в этой среде предварительно полученного порошка.

Благодаря низкой степени дисперсности в суспензиях слабо проявляются или отсутствуют молекулярно-кинетическое свойство, как броуновское движение и диффузия, а осмотическое давление вовсе не обнаруживается, т.к. частичная концентрация в них еще меньше, чем в коллоидных. Вязкость разбавленных растворов суспензий мало отличаются от вязкости дисперсионной среды. Высококонцентрированные суспензии (пасты) имеют свойства структурированных систем и характеризуются высокой вязкостью. Суспензии вследствие низкой дисперсности являются кинетически неустойчивыми (они легко седиментируются). Для достижения агрегативной устойчивости необходимо:

- 1) смачиваемость поверхности частиц дисперсной фазы дисперсионной средой,
- 2) наличие стабилизатора. Добавляемый стабилизатор вводят в виде ионов, заряжающих и стабилизирующих частицы суспензии или в виде ПАВ, ли-

бо в виде ВМС. Если стабилизатора нет, но частицы суспензии хорошо смачиваются дисперсионной средой, то на их поверхности образуется сольватная оболочка, обладающая упругими свойствами и препятствующие соединению частиц в крупные агрегаты. Неустойчивую суспензию можно сделать устойчивой, если добавить ПАВ и при этом механизм стабилизации носит адсорбционный характер. Если в качестве стабилизаторов в суспензию добавляют ВМС, то в них частицы суспензии окружаются цепочкообразными макромолекулами, образуя защитные структурные сетки (пленки).

Шоколадная масса при температуре чуть выше 35°C представляет собой суспензию частиц какао и кристалликов сахара в жидком какао-масле. В высококачественном шоколаде основная масса твердой фазы должна состоять из частиц, размер которых не превышает 25 мкм. Порошок какао, размешанный в воде, дает также суспензию. Для придания лучшей устойчивости такой суспензии порошок какао обрабатывают щелочными растворами. В результате омыления жиров, входящих в состав какао-масло, на поверхности частиц какао осаждается небольшое количество солей жирных кислот, растворимых в воде, которые являясь ПАВ, стабилизируют суспензию в воде.

Помадные массы кондитерского производства представляют собой высококонцентрированные суспензии (пасты), твердой фазой в которых являются кристаллики сахарозы, а жидкой фазой раствор сахарозы, глюкозы, мальтозы в воде. В готовой помаде содержание жидкой фазы должно быть 40 – 45%, твердой – 55 – 60%, размер кристалликов – не больше 20 мкм.

Эмульсии

Эмульсией называют дисперсную систему, состоящую из жидкой дисперсной фазы и жидкой дисперсионной среды. Эмульсии могут образоваться только такими жидкостями, которые практически нерастворимы или очень мало рас-

творимы друг в друге. Степень дисперсности эмульсий ниже, чем в коллоидных системах; размер капелек в эмульсиях обычно от 10^{-6} м до $5 \cdot 10^{-5}$ м.

Одной из жидкостей входящих в состав эмульсий, обычно вода (в). Второй компонент эмульсии – органическая неполярная жидкость (например, масло, бензол, хлороформ), которую принято называть маслом (м). Эмульсии, в которых капельки масла распределены в водной среде, называют эмульсиями первого типа и обозначают м/в. Эмульсии, где вода как дисперсная фаза распределена в виде капелек в масляной среде, называются эмульсиями второго типа и обозначают в/м.

Эмульсии получают методом механического диспергирования, а иногда используют и метод конденсации. Для диспергирования используют различные мешалки, смесители, гомогенизаторы, коллоидные мельницы.

В зависимости от концентрации дисперсной фазы различают эмульсии разбавленные, концентрированные и высококонцентрированные. К разбавленным относят эмульсии, содержащие не больше 0,1% (об) дисперсной фазы. Концентрированным считают эмульсии с содержанием дисперсной фазы не более 74% (об), а эмульсии с содержанием дисперсной фазы больше 74% (об) высококонцентрированными.

Эмульсии, состоящие только из двух компонентов агрегативно неустойчивы: капельки жидкости, образующей дисперсную фазу, при столкновении сливаются. Этот процесс называют *коалесценцией*, который продолжается до тех пор, пока все капельки не сольются в сплошной слой, тем самым разрушается эмульсия. Для устойчивости эмульсии применяют стабилизатор, называемый *эмульгатором*.

Эмульгаторы, адсорбируясь на поверхности раздела фаз, уменьшают поверхностное натяжение, кроме того на поверхности раздела образуется компактная пленка из эмульгатора, обладающая механической прочностью.

В качестве эмульгаторов прямых эмульсии (м/в) применяют ПАВ. Полярные (дифильные) молекулы эмульгатора адсорбируются на поверхности капельки масла, растворяясь неполярными углеводородными радикалами в масле, а полярными группами в воде. При этом поверхностное натяжение капли масла понижается и в результате система становится устойчивой.

Если в качестве эмульгатора использовать молекулы, способные к диссоциации на ионы (соли жирных кислот), то капелька масла зарядится отрицательно, что приведет к еще большей стабильности эмульсии.

В качестве эмульгаторов иногда используют твердые вещества в виде высокодисперсных порошков. В этом случае механизм эмульгирования связан со смачиваемостью порошка жидкостью, входящей в состав эмульсии, и образованием вокруг капелек прочных твердых оболочек. Гидрофильные эмульгаторы, такие, как глина, мел, гипс стабилизируют эмульсии типа м/в, а гидрофобные (порошок сажи) – эмульсии типа в/м. Характерным свойством

Свойством большинства эмульсии является взаимное превращение эмульсии двух типов:



Этот процесс называют обращением фаз. При этом дисперсная фаза данной эмульсии становится дисперсионной средой вновь образованной системы, а дисперсионная среда данной эмульсии – дисперсной фазой вновь образованной эмульсии. Обращение фаз достигается введением ПАВ, которое стабилизирует обратный тип эмульсии. Например, эмульсию типа м/в стабилизированную олеатом натрия, переводят в эмульсию в/м введением избытка олеата кальция. Эмульсию бензола в воде, стабилизированную мылом щелочного металла, превращают в эмульсию воды в бензоле прибавлением к ней при встряхивании небольшой массы хлорида кальция. При этом образующаяся кальциевая соль мыла, хорошо растворимая в бензоле, стабилизирует эмульсию воды в бензоле. Обращение эмульсии может быть вызвано длительным меха-

ническим воздействием. Так, сбивание сливок (эмульсия типа м/в) приводит к получению масла (эмульсия типа в/м с малым содержанием воды в виде дисперсной фазы).

Иногда возникает необходимость разрушить эмульсию и, выделить ее составные части. Разрушение эмульсии можно осуществлять следующими способами: разрушение защитных пленок сильными реагентами (например кислотами); вытеснением эмульгатора веществом, которое лучше адсорбируется, чем эмульгатор, но не является эмульгатором; использование механического воздействия (сбивание, центрифугирование, фильтрование); применением полей высокого напряжения; нагреванием, ведущим к десорбции эмульгатора.

К эмульсиям относится ряд важнейших жиросодержащих продуктов питания. Молоко, сливки, сливочное масло, сметана, майонез – это все эмульсии.

Маргарин концентрированная эмульсия воды (молока) в пищевом жире. В качестве эмульгатора используют яичный желток, лецитин. Для повышения пищевой ценности хлеба - булочных изделий и улучшения их вкуса в тесто вводят жиры в виде тонкодисперсной эмульсии (м/в). Многие мази, кремы, пасты, выпускаемые в парфюмерной и фармацевтической промышленности являются концентрированными эмульсиями.

Порошки

Порошки – грубодисперсные системы, частицы которых имеют большие размеры и видны визуально. К типичным порошкам относятся: мука, какао, пудра сахарная, пудра косметическая и т.д. Важной характеристикой порошков является их дисперсность, и поэтому существует много методов определения размера частиц порошков. Наиболее распространен ситовый анализ, при котором порошок просеивают через набор сит с отверстиями различных размеров. Особенностью порошков является способность переходить в псевдосжиженное состояние. Если порошок поместить в сосуд с пористым дном, то пропуская через него снизу воздух с постепенно увеличивающейся скоростью, можно из-

менить свойства порошка. При малых скоростях воздух проходит через порошок, не изменяя его объем. При достижении определенной скорости воздушный слой порошка равномерно расширяется в результате того, что твердые частицы начинают интенсивно перемещаться относительно друг друга. По мере расширения слоя порошка, увеличивается и его текучесть.

Пены

Пены – грубые высококонцентрированные дисперсные системы, где дисперсной фазой является газ, а дисперсионной средой – жидкость. Пузырьки газов в пенах имеют большие размеры и отделены друг от друга тонкими прослойками дисперсионной среды. Для получения пен обычно применяют дисперсионные и конденсационные методы. К дисперсионным методам относятся: встряхивание, перемешивание, продавливание газа через пористые фильтры в жидкость и т.д. Конденсационные методы включают – образование пенообразной структуры при брожении теста или термическое разложение химических разрыхлителей.

Устойчивую пену можно получить только с использованием стабилизатора – пенообразователя. Чистые жидкости не обладают способностью образовывать устойчивую пену. Наличие пены в жидкости, всегда свидетельствует о содержании примеси в ней. Устойчивость пены зависит от природы пенообразователя, его концентрации и температуры. Пенообразователями могут быть ПАВ, молекулы которых содержат длинную углеводородную цепь. Пенообразующие вещества адсорбируясь на границе раздела жидкость – газ, формируют высоковязкую структурированную плену, препятствующую истечению жидкости из прослоек дисперсионной среды. С повышением температуры устойчивость пены уменьшается, т.к. при этом уменьшается адсорбция пенообразователя на границе раздела фаз. Пена и пенообразование имеют большое практическое значение. Действие всех моющих средств при удалении загрязнений с любой поверхности связано с пенообразованием. Очень важная область применения пен – тушение пожаров. Противопожарная пена в виде дисперсной фазы

обычно содержит углекислый газ. При тушении пена покрывает поверхность и препятствует доступу к ней воздуха.

Такие продукты, как хлеб и ряд кондитерских изделий имеют структуру пены, что определяет их вкусовые качества и пищевую ценность. Для приготовления вспененных кондитерских изделий (пастила, зефир, суфле) в качестве пенообразователя используют белок, экстракт чая и т.д. Для повышения стойкости пищевых пен в них вводят пенообразователи (агар, крахмал). Следует также отметить, что увеличение вязкости жидкости в пленках пены увеличивает стойкость пены.

Вместе с тем во многих случаях пенообразование нежелательно. Пена мешает перемешиванию и выпариванию жидкостей. Особенно вредны пены, образующиеся в сточных водах. Эти пены покрывают слоем поверхность воды и прекращают доступ кислорода в воду, вызывая гибель живых организмов. Пену можно разрушить введением в нее веществ, способных разрушать пены. Такие вещества называют пеногасителями. Например, спирты (пентиловый, октиловый), сложные эфиры и т.д. Пены можно разрушить также механическим воздействием.

Аэрозоли

Аэрозоли – дисперсные системы, где дисперсной средой является газ, а дисперсной фазой могут быть твердые частицы, или капельки жидкости. Обычно аэрозоли имеют размеры частиц дисперсной фазы $10^{-5} - 10^{-2}$ м.

Аэрозоли классифицируют по агрегатному состоянию дисперсной фазы. Аэрозоли с жидкой дисперсной фазой, называют *туманами*, с твердой дисперсной фазой – *дымами*. Аэрозоли с твердой дисперсной фазой, размеры частиц которых больше чем у дымов, называют *пылью*.

Формы частиц аэрозолей зависят от агрегатного состояния вещества дисперсной фазы. В туманах капельки жидкости шарообразны, в дымах формы

частиц могут быть весьма разнообразными – игольчатой, пластинчатой, звездобразной и т.д.

Аэрозоли могут быть получены двумя способами – конденсационным и дисперсионным. К конденсационному методу относится возникновение *тумана* при охлаждении паров жидкостей. При дисперсионном методе получения аэрозолей твердые или жидкие вещества размельчаются механическим путем, а затем они распределяются в газе. Например пневматическое распыление жидкостей осуществляется с помощью так называемых аэрозольных баллончиков при получении парфюмерно – косметических аэрозолей. По оптическим свойствам аэрозоли близки к коллоидным системам. Так для них характерна светорассеяние, причем более эффективное, и они не пропускают свет. На этом свойстве основано применение маскировочных дымовых завес.

Аэрозоли благодаря конвекционным потокам воздуха могут быть седиментационно устойчивыми. У частиц аэрозолей нет двойного электрического слоя, но они при определенных условиях приобретают электрический заряд. Заряд может появиться в результате трения их при распылении. Электризация частиц может происходить при их получении диспергированием, причем крупные и мелкие частицы приобретают противоположные заряды. В аэрозолях больших объемов, например в облаках, постепенно может происходить разделение частиц по высоте. Более крупные частицы концентрируются внизу, а более мелкие вверху. И при напряженности поля больше чем 300В/см, возможен пробой воздуха, то есть возникновения молнии.

Аэрозоли при высокой дисперсности седиментационно устойчивы, но агрегативно неустойчивы. Для них характерна быстрая коагуляция, если аэрозоли особенно полидисперсны, и частицы их противоположно заряжены.

Аэрозоли находят практическое применение во многих отраслях науки и техники. В сельском хозяйстве для борьбы с болезнями и вредителями с/х продукции. В топливной промышленности сжигание в топках жидкого топлива в

распыленном состоянии. В медицине - при ингаляции. В технике - высушивание. В пищевой промышленности – получение сухого молока, крови и т.д.

Часто аэрозоли нежелательны. Выбросы вредных веществ в атмосферу; биоаэрозоли, которые способствуют распространению инфекционных болезней.

Существует много методов разрушения аэрозолей. В основе, которых лежат, как инерционное осаждение, фильтрация, коагуляция и т.д.

Один из методов разрушения облаков и туманов основан на коагуляции аэрозолей. Ее осуществляют распылением в аэрозоль гигроскопических веществ или твердого CO_2 , частицы которых становятся центрами конденсации или кристаллизации. Коагуляцию можно вызвать и ультразвуком.

Дисперсные системы с твердой дисперсионной средой.

В зависимости от размеров частиц они могут быть коллоидными, микрогетерогенными и даже грубодисперсными. Они имеют широкое практическое применение в различных областях науки и техники. Из них наибольшее значение имеют твердые дисперсные системы с газовой дисперсной фазой. Их называют еще твердыми пенами. Например, *пемза*. Она образуется при извержении вулканов при их вспучивании и охлаждении. Применяют как заполнитель для легких бетонов.

Пеностекло- получают плавлением стекла с газообразователями, которые разлагаясь при высокой температуре, выделяют газ. При застывании получается твердая пена стекла. Этот материал обладает высокой водостойкостью, хорошими теплоизоляционными свойствами, низкой плотностью ($200-300\text{кг/м}^3$). Плиты из пеностекла можно обрабатывать, то есть пилить, сверлить.

Пенопласты – газонаполненные пластмассы, у которых ячейки, содержащие газ, отделены друг от друга тонкими стенками. По строению пенопласты – это типичные пены. В отличие от пенопластов у *поропластов* ячейки сообщаются друг с другом. Очень часто ячеистая и пористая структуры образуются одновременно, в результате получают газонаполненные пластмассы со смешен-

ной структурой. Поропласты проницаемы для газов и воды, но обладают хорошими звукоизоляционными свойствами. Из вспененных пластмасс особое место занимают эластичные пеноматериалы – *поролоны*. Это хорошие тепло- и звукоизоляционные материалы, и вследствие очень низкой плотности являются эффективными утеплителями и амортизационными прокладками.

Стеклопластики - дисперсные системы с твердой дисперсной фазой и твердой дисперсионной средой. Они состоят из стекловолокна с нитями диаметром 10-150мкм и синтетического полимерного связующего. Стеклопластики легко формуются, очень прочны и практически не подвергаются атмосферной коррозии. Они широко используются в авто-, авиа- и судостроении, в различных отраслях промышленности применяют стеклопластиковые трубы и емкости.

Капиллярно – пористые тела, в которых газовая фаза сосредоточена в узких капиллярах. К ним можно отнести: древесину, шерстяные, хлопчатобумажные и другие ткани, фетр, войлок, картон и т.д. Для этих систем характерны такие свойства, как: низкая плотность, высокая водостойкость, теплоизоляция, звукоизоляция, амортизация и т.д.

Твердые эмульсии – системы, где дисперсионная среда твердое, а дисперсная фаза жидкое вещество. К ним можно отнести маргарин при низких температурах, набухшие в воде древесина и т.д.

Твердые золи – системы, где дисперсионная среда и дисперсная фаза являются твердыми веществами. К ним относятся многие природные и искусственные самоцветы, цветные стекла, эмали, сплавы некоторых металлов. Так один из самых красивых самоцветов – *рубин*, представляет собой оксид алюминия, в котором распределены коллоидные частицы оксидов хрома и железа. Синий самоцвет *сапфир* – коллоидный раствор оксидов титана и железа в кристаллическом оксиде алюминия.

Примером твердого золя является *рубиновое стекло*, состоящей из стеклянной массы с распределенными в ней коллоидными частицами золота. Из

такого стекла сделаны кремлевские звезды. Содержание золота в рубиновом стекле колеблется от 0,01 до 0,1 %, а размер частиц золота составляет примерно 30 нм. Более дешевые сорта, получают используя вместо золота медь.

ЛЕКЦИЯ 17

Гели. Студни и полуколлоиды.

Гели представляют собой пространственные структуры, образованные твердыми коллоидными частицами или гибкими макромолекулами, в промежуточных объемах которых находится растворитель. Различают хрупкие и эластичные гели. *Хрупкие гели* образуются твердыми коллоидными частицами типа SiO_2 , Fe_2O_3 , V_2O_5 . Эти гели впитывают всякую смачивающую жидкость, при этом объем их почти не изменяется. Этот процесс сопровождается своеобразным явлением, получившим название гистерезиса оводнения и обезвоживания. Явление гистерезиса заключается, что в гелях при одинаковых условиях процессы оводнения и обезвоживания осуществляются не по одной и той же кривой, как это свойственно обратимым процессам, а по разным. Явление гистерезиса легко понять при рассмотрении кривой давления пара при оводнении и обезвоживании кремневой кислоты (рис.) Причина гистерезиса заключается либо в необратимых изменениях, происходящих в системе во время прямого процесса, либо в очень большой длительности срока установления в системе равновесного состояния.. Например, при обезвоживании узкие капилляры способны быстро уменьшать свой объем (высыхать) и гораздо медленнее восстанавливать его при оводнении. Потеряв известное количество воды, гели резко меняют свои физические свойства, делаясь хрупкими. Хрупкие гели обычно имеют сильнопористую структуру с множеством узких жестких капилляров диаметром 200 – 400 нм. Хрупкие гели имеют двухфазную гетерогенную структуру.

Эластичные гели (студни) имеют пространственную структуру (сетку) образованную макромолекулами ВМС. Они представляют собой гомогенную сис-

тему, состоящую из ВМС и растворителя. С одной стороны, студень можно рассматривать как раствор ВМС, который образуется в том случае, если процесс растворения останавливается на второй стадии набухания, а с другой стороны, как раствор ВМС, который под воздействием внешних факторов потерял свою текучесть. Это связано с тем, что возможны два способа получения студня. Студень образуется из раствора при его охлаждении, выпаривании или при добавлении в небольших количествах электролита; по другому способу студень получают при ограниченном набухании полимера в растворителе. Процесс образования студня из раствора называется *застудневанием*. Причиной застудневания является возникновение новых прочных связей между макромолекулами полимера, которые ранее существовали в растворе в качестве самостоятельных кинетических единиц.

На процесс геле- студнеобразование большое значение имеет форма коллоидных частиц или макромолекул ВМС, температура, концентрация электролитов в растворе и время. Необходимым условием геле- или студнеобразование является ассиметричная форма коллоидных частиц или макромолекул полимера. Чем ярче выражена ассиметричность коллоидных частиц, тем при меньшей концентрации дисперсной фазы в растворе образуется гель.

Повышение концентрации растворов ВМС увеличивает застудневание, т.к. при этом возрастает вероятность столкновений макромолекул.

На процесс геле- или студнеобразование существенное влияние оказывает и температура. При повышении температуры интенсивность теплового движения коллоидных частиц увеличивается, поэтому связь между ними ослабляется и гель (студень) переходит в золь. Геле- или студнеобразование происходит только в том случае, если к коллоидному раствору или макромолекулам добавляется небольшое количество электролитов.

Наиболее характерной особенностью студней является их эластичность.

Наиболее характерной особенностью студней является их эластичность

Некоторые студни обладают тиксотропными свойствами. Механическое воздействие нарушает связь между макромолекулами, и вся система становится текучей. Через определенное время эти связи восстанавливаются и снова образуется студень.

В студнях невысоких концентрации диффузия низкомолекулярных веществ происходит с такой же скоростью, что и в чистом растворителе. Это связано с тем, что между макромолекулами достаточно большие промежутки. С возрастанием концентрации студня, а также с возрастанием размера диффундирующих частиц скорость диффузии уменьшается.

В студнях может протекать и явление синерезиса. При синерезисе объем студня уменьшается, и жидкость, выделяемое из студня, образует новую макрофазу. При этом другая студнеобразная макрофаза продолжает сохранять форму.

Полуколлоиды.

Системы, характеризующиеся равновесными переходами:

Молекулярный раствор ↔ Золь ↔ Гель

называются *полуколлоидами* или *семиколлоидами*. Такие системы образуются при растворении поверхностно – активных веществ (ПАВ), а также некоторых красителей мыла и танинов.

Для полуколлоидов характерно образование в растворах мицелл. В настоящее время нет единого мнения относительно строения мицелл в растворах ПАВ. По Дебаю мицелла ПАВ состоит из большого числа плоских слоев, в каждом из которых полярные группы располагаются по окружности и обращены к воде, а углеводородные части «хвосты» направлены друг к другу (рис.)

Важнейшей характеристикой полуколлоидной системы служит критическая концентрация мицеллообразования (ККМ). ККМ – минимальная концентрация растворенного вещества, при которой можно экспериментально обнаружить коллоидно-дисперсную фазу. Особенности строения мицелл ПАВ обуславливают специфическое растворение в воде различных органических соединений,

обычно нерастворимых в воде без добавок ПАВ. Этот процесс называется *солюбилизацией*. Процесс солюбилизации осуществляется по трем способам (рис.), которые отличаются по механизму. а соединения, содержащие полярную группу располагаются в мицелле так, чтобы. Солюбилизация неполярных соединений, объясняется их внедрением в углеводородную часть мицеллы, а соединения, содержащие полярную группу располагаются в мицелле так, чтобы их углеводородный хвост находился внутри мицеллы, а полярная группа была обращена наружу. В результате солюбилизации получают устойчивые дисперсные системы.

Наиболее важное свойство растворов коллоидных ПАВ – это их моющее действие. Молекулы ПАВ постепенно проникают между загрязняющими частицами и очищаемой поверхностью, создавая расклинивающее действие, которое отрывает частицу грязи от поверхности. Моющее действие ПАВ, таким образом включает в себя ряд коллоидно-химических процессов: адсорбцию, эмульгирование, стабилизацию суспензии и пенообразование.

Отрицательной стороной ПАВ является их стойкость к биологическому разложению. Попадая в воду или почву, они загрязняют окружающую среду.

ПРОГРАММА КУРСА "ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ"

1 ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Предмет физической химии. Основные этапы развития физической химии. Место физической химии в ряду естественных наук, ее роль в биологии и почвоведении.

1.1 ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ

Основные понятия термодинамики: система, типы систем (изолированные, открытые, закрытые), термодинамическое состояние, термодинамический процесс, типы процессов. Эквивалентность теплоты и работы. Внутренняя энергия системы. Первый закон термодинамики - формулировки и аналитическое выражение. Внутренняя энергия как функция состояния. Работа рас-

ширения идеального газа в основных термодинамических процессах. Энтальпия. Термохимия. Тепловые эффекты химических процессов. Теплоты образования и сгорания веществ; теплота растворения. Закон Гесса и его следствия. Зависимость теплового эффекта химической реакции от температуры (закон Кирхгоффа). Самопроизвольные и вынужденные процессы. Второй закон термодинамики, его формулировки. Энтропия как функция состояния. Формула Больцмана. Изменение энтропии как критерий направленности самопроизвольного процесса в изолированных системах. Третье начало термодинамики. Постулат Планка. Вычисление абсолютного значения энтропии системы. Термодинамические потенциалы: изобарно-изотермический и изохорно-изотермический (свободная энергия Гиббса, свободная энергия Гельмгольца). Изменение термодинамических потенциалов как критерий направленности процесса в закрытых системах. Химическое сродство. Уравнение максимальной работы (Гиббса-Гельмгольца). Понятие о химическом потенциале.

Равновесие в гетерогенных системах. Правило фаз Гиббса. Однокомпонентные системы. Диаграмма состояния воды. Влияние давления на температуру фазового перехода (уравнение Клаузиуса - Клапейрона). Понятие о двухкомпонентных системах.

1.2 ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

Закон действующих масс. Константа равновесия и способы ее выражения. Применение закона действующих масс к гетерогенным системам. Уравнение изотермы химической реакции. Смещение равновесия при изменении концентрации, давления и температуры. Принцип Ле Шателье - Брауна. Уравнение изобары и изохоры химической реакции.

1.3 РАСТВОРЫ

Определение понятия "раствор". Способы выражения концентрации растворов. Природа процесса растворения, процессы сольватации и гидратации.

Растворимость газов в жидкостях. Закон Генри - Дальтона. Формула Сеченова.

Растворимость жидкостей в жидкостях. 1-й закон Рауля. Положительные и отрицательные отклонения от закона Рауля. Идеальные и неидеальные растворы. Состав и давление насыщенного пара над раствором. Понятие о диаграмме состояния "раствор-пар". Законы Коновалова. Азеотропные смеси. Перегонка двойных жидких смесей. Ректификация.

Растворимость твердых веществ в жидкостях. Понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения растворов нелетучих веществ (2-й закон Рауля).

Осмотическое давление растворов. Принцип Вант-Гоффа. Изотонические, гипотонические и гипертонические растворы.

1.4 ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА И КАТАЛИЗ

Скорость химической реакции. Основной постулат химической кинетики. Константа скорости химической реакции. Кинетическое уравнение. Молекулярность и порядок реакции. Односторонние реакции нулевого, первого и второго порядков. Период полупревращения. Элементарные моно-, би- и тримолекулярные реакции. Понятие о сложных реакциях (последовательные, параллельные, цепные).

Влияние температуры на скорость реакции. Правило Вант-Гоффа.

Основы теории активных столкновений. Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Определение энергии активации из экспериментальных данных. Понятие о теории активного комплекса.

Фотохимические реакции. Закон фотохимической эквивалентности Эйнштейна. Квантовый выход. Фотосинтез.

Катализ. Общие принципы катализа. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферментативный катализ.

1.5 ЭЛЕКТРОХИМИЯ

Электролиты. Гипотеза Аррениуса и современная теория электролитической диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Равновесие в растворах электролитов. Константа диссоциации слабых электролитов. Закон разведения Оствальда. Изотонический коэффициент Вант-Гоффа и степень диссоциации. Основные положения теории сильных электролитов. Понятие об эффективных концентрациях (активностях) ионов. Коэффициент активности. Закон ионной силы раствора.

Электропроводность растворов электролитов. Скорость и подвижность ионов в электрическом поле. Факторы, влияющие на скорость ионов. Удельная электропроводность. Эквивалентная электропроводность. Влияние концентрации на удельную и эквивалентную электропроводности сильных и слабых электролитов. Эквивалентная электропроводность при бесконечном разбавлении. Закон независимости движения ионов (закон Кольрауша). Определение степени и константы диссоциации слабого электролита. Кондуктометрическое титрование.

Возникновение потенциала на границе электрод-раствор. Двойной электрический слой, его строение. Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Стандартные электродные потенциалы. Гальванический элемент. Электродвижущая сила гальванического элемента. Химические и концентрационные гальванические элементы. Диффузионный потенциал. Электроды 1-го и 2-го рода, окислительно-восстановительные электроды. Измерение ЭДС. Электроды сравнения и определение электродных потенциалов. Индикаторные электроды; потенциометрическое определение рН растворов.

2 КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

Предмет коллоидной химии. Основные задачи и направления коллоидной химии как науки о поверхностных явлениях и дисперсных системах. Значение коллоидной химии для биологии и почвоведения.

2.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФИЗИКО-ХИМИИ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Дисперсные системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем по дисперсности (грубодисперсные, коллоидные и молекулярно-дисперсные), агрегатному состоянию и характеру взаимодействия частиц со средой (лиофильные и лиофобные). Растворы высокомолекулярных соединений.

2.2 ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И АДСОРБЦИЯ

Поверхностная энергия и поверхностное натяжение на границе раздела фаз. Адсорбция на границе раствор-пар. Уравнение Гиббса. Поверхностная активность. Поверхностно-активные и инактивные вещества. Правило Траубе-Дюкло.

Адсорбция жидкостей и газов на твердых поверхностях. Физическая и химическая адсорбция. Теория мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра. Анализ изотермы адсорбции Лэнгмюра. Эмпирическое уравнение адсорбции Фрейндлиха. Полимoleкулярная адсорбция. Капиллярная конденсация. Адсорбция из растворов электролитов. Правило Пескова-Фаянса.

2.3 ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ


Методы получения коллоидных систем. Физические и химические методы конденсации и диспергирования. Очистка коллоидных систем. Диализ, электродиализ и ультрафильтрация.

Кинетические свойства коллоидных систем. Броуновское движение. Диффузия в коллоидных системах. Закон Фика, уравнение Эйнштейна. Кинетическая устойчивость коллоидных систем, седиментация. Седиментационное равновесие, уравнение Лапласа. Седиментационный анализ. Определение размеров частиц.

Оптические свойства коллоидных систем. Эффект Тиндаля. Дифракционное рассеяние света. Формула Рэлея. Нефелометрия. Ультрамикроскопия.

Электрокинетические явления: электрофорез, электроосмос, потенциалы протекания и седиментации. Двойной электрический слой на границе раздела фаз: модели Гельмгольца, Гуи-Чепмена, Штерна. Электрокинетический потенциал. Скорость электрофоретического переноса (уравнение Гельмгольца-Смолуховского).

Агрегативная устойчивость коллоидных систем. Строение коллоидной мицеллы. Коагуляция. Закономерности коагуляции лиофобных коллоидных систем электролитами. Коагулирующее действие ионов. Порог коагуляции. Правило Шульце-Гарди и лиотропные ряды. Коагуляция смесью электролитов. Кинетика быстрой и медленной коагуляции по Смолуховскому. Зависимость скорости коагуляции от концентрации электролита. Взаимная коагуляция золей.



4. Рассчитать относительную ошибку определения, используя табличные значения определяемых величин.

Описание работы

В качестве калориметра применяется сосуд Дьюара, в который вставлена широкая пробирка, закрытая пробкой с отверстиями для термометра и мешалки (см. рис.).

В основе определения тепловых эффектов калориметрическим методом лежит уравнение (1):

$$\Delta H = K \cdot \Delta T \quad (1)$$

Здесь ΔH - суммарный тепловой эффект проводимого в калориметре процесса;

Δt - изменение температуры в результате процесса;

K - теплоёмкость калориметрической системы (постоянная калориметра).

1.1 Определение теплоёмкости калориметрической системы

Теплоёмкость калориметрической системы (постоянную калориметра) определяют, проводя в калориметре процесс, тепловой эффект которого точно известен. В нашем случае в качестве эталона используется химически чистый хлорид калия, зависимость удельной теплоты растворения которого от температуры в интервале 10 - 30 °С имеет следующий вид:

$$\Delta H_t = 79.9 - 0.924 t, \text{ кал/г}$$


(здесь t - средняя температура опыта $t_{cp} = \frac{1}{2}(t_1 + t_2)$, °С).

На аналитических весах отвешивают приблизительно 2.5 г растертого в ступке хлорида калия. В реакционную пробирку наливают с помощью бюретки

100 мл дистиллированной воды (зависимостью плотности воды от температуры можно пренебречь). Вставив в пробирку пробку с мешалкой и термометром, помещают её в сосуд Дьюара и выжидают около 10 мин для уравнивания температуры всех частей калориметра.

Включив секундомер и равномерно помешивая содержимое калориметра мешалкой, в течении четырех минут каждые 30 с фиксируют температуру воды (температура может оставаться постоянной либо равномерно изменяться в зависимости от соотношения температур калориметра и окружающей среды). После этого, не выключая секундомер, быстро вносят в реакционную пробирку навеску хлорида калия и интенсивно перемешивают содержимое для полного растворения соли. Через 2 мин после внесения KCl (с момента времени $\tau = 6$ мин) вновь начинают производить снятие показаний термометра каждые 30 с ещё в течение 4 мин.

Для расчета изменения температуры в процессе растворения KCl строят на миллиметровой бумаге график зависимости температуры от времени (рис.1).



1 - предварительный период

2 - главный период;

3 - заключительный период.

Рис. 1. Графическое определение изменения температуры

в калориметрическом процессе.

Проведя прямые линии через экспериментальные точки, полученные для предварительного и заключительного периодов, экстраполируют их на середину главного периода ($\tau = 5$ мин). Расстояние между точками пересечения $\Delta t = t_2 - t_1$ будет равно изменению температуры в процессе растворения хлорида калия.

Найденные величины подставляются в формулу (2):

$$K = \frac{\Delta H \cdot m}{\Delta t}, \text{ кал/град} \quad (2)$$

Здесь ΔH - удельная теплота растворения KCl при температуре $t_{cp} = \frac{1}{2}(t_1 + t_2)$, кал/г;

Δt - изменение температуры, °С;

m - масса навески хлорида калия, г.

Полученное значение постоянной калориметра студент сообщает преподавателю или лаборанту и, если определение выполнено правильно, получает задание для второй части работы.

1.2 Определение удельной теплоты растворения соли

Для определения удельной теплоты растворения неизвестной соли, полученной у лаборанта, проводится опыт, аналогичный описанному выше, только вместо хлорида калия берется навеска неизвестной соли массой 2.5 г, которую растворяют в 100 мл воды. Изменение температуры Δt в ходе процесса растворения определяется графически, постоянная калориметра K определена в предыдущем опыте. По формуле (3) вычисляют величину удельной теплоты растворения неизвестной соли при средней температуре опыта:

$$\Delta H = \frac{K \cdot m}{\Delta t}, \text{ кал/град} \quad (3)$$

Здесь ΔH - удельная теплота растворения неизвестной соли;

Δt - изменение температуры, °C;

m - масса навески неизвестной соли, г.

Полученное значение ΔH соли сравнивают с табличной величиной удельной теплоты растворения при средней температуре опыта и находят по формуле (4) относительную ошибку определения удельной теплоты растворения $\delta(\Delta H)$:

$$\delta(\Delta H) = 100 \frac{\Delta H_{\text{эксп}} - \Delta H_{\text{теор}}}{\Delta H_{\text{теор}}}, \% \quad (4)$$

Здесь $\Delta H_{\text{эксп}}$ и $\Delta H_{\text{табл}}$ - экспериментально найденная и табличная величины удельной теплоты растворения соли соответственно.

Вопросы для коллоквиума

Первый закон термодинамики - формулировки и аналитическое выражение. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия как функция состояния. Работа расширения идеального газа в основных термодинамических процессах. Энтальпия. Термохимия. Тепловые эффекты химических процессов. Теплоты образования и сгорания веществ. Теплота растворения. Закон Гесса и его следствия. Зависимость теплового эффекта химической реакции от температуры (закон Кирхгоффа). Принцип калориметрических измерений. Устройство калориметра. Определение постоянной калориметра по стандартному веществу. Методика определения теплоты растворения.

Работа 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТЫ СКОРОСТИ И ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ РЕАКЦИИ ГИДРОЛИЗА ЭТИЛАЦЕТАТА

Работа № 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТЫ СКОРОСТИ И ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ РЕАКЦИИ ГИДРОЛИЗА ЭТИЛАЦЕТАТА

Задания к работе

1. Изучить кинетику реакции гидролиза этилацетата методом отбора проб при двух температурах.
2. Определить графическим и аналитическим методами среднюю константу скорости реакции при каждой температуре.
3. Рассчитать температурный коэффициент константы скорости и энергию активации реакции.

Описание работы

Гидролиз этилацетата протекает следующим образом:



В нашем случае реакция проводится в присутствии соляной кислоты, что значительно увеличивает скорость реакции. По мере протекания реакции гидролиза концентрация ионов водорода в реакционной смеси увеличивается; скорость реакции определяют, оттитровывая пробы через некоторые промежутки времени.

В две пронумерованные чистые сухие колбы емкостью 100 мл наливают по 50 мл 0.2 М раствора соляной кислоты; колбы помещают в термостаты с указанной преподавателем температурой (например, колба № 1 - 25 °С, колба № 2 - 30 °С). После того, как растворы примут температуру термостата (через 10-15 минут), к ним приливают по 5 мл этилацетата и, перемешав содержимое колбы, немедленно отбирают пипеткой пробу объемом 2 мл. *Момент отбора первой пробы считают началом реакции.* Добавление этилацетата в колбу № 2 производят через 5-10 минут после начала реакции в колбе № 1.

Взятую пробу выливают в колбу с 40 - 50 мл предварительно охлажденной дистиллированной воды (t от 0 до 2 °С) для торможения реакции и титруют 0.05 н. раствором NaOH с фенолфталеином до появления устойчивого сла-

бо-розового окрашивания.

Следующие пробы отбирают через 15, 30, 45, 60 и 75 минут после начала реакции.

Титрование первой пробы позволяет определить концентрацию соляной кислоты в реакционной смеси. Для определения исходной концентрации этилацетата необходимо оттитровать пробу, взятую после окончания реакции. Для ускорения реакции гидролиза эфира одну из колб после отбора последней пробы нагревают с обратным холодильником на водяной бане при температуре 70 - 80 °С в течении 30 минут и, охладив раствор, титруют пробу объемом 2 мл.

Константы скорости для каждого момента времени вычисляют по формуле (1) и затем находят среднее значение:

$$k = \frac{1}{t} \ln \frac{b_{\infty} - b_1}{b_{\infty} - b_t} \quad (1)$$

Здесь t - время от начала реакции, мин;

b_{∞} - объем NaOH, пошедший на титрование последней пробы, мл;

b_1 - объем NaOH, пошедший на титрование первой пробы, мл;

b_t - объем NaOH, пошедший на титрование пробы, взятой в момент времени t .

Аналогичные вычисления производят для каждой температуры. Полученные результаты заносят в таблицу 1.

Таблица 1

Номер пробы	Время отбора пробы	Время от начала реакции, мин	b_t , мл	$\ln(b_{\infty} - b_t)$	k

--	--	--	--	--	--

Среднее значение константы скорости может быть найдено графически. Для этого преобразуем уравнение (2.1) следующим образом:

$$\ln(b_{\infty} - b_t) = -kt + \ln(b_{\infty} - b_1) \quad (2)$$

Нанеся экспериментальные точки на график в координатах время t (ось абсцисс) – $\ln(b_{\infty} - b_t)$ (ось ординат), получаем прямую, не проходящую через начало координат (рис. 1).




Рис. 1. Графическое определение константы скорости.

Тангенс угла наклона прямой к оси времени численно равен константе скорости реакции.

$$k = -\operatorname{tg}\alpha = \operatorname{tg}\beta \quad (3)$$

Обратите внимание, что тангенс угла β рассчитывают как отношение длины противолежащего катета [BC] к длине прилежащего [BA] в прямоугольном треугольнике ABC. *Длины катетов берутся в единицах масштаба осей координат.*

Определив константы скорости реакции при двух температурах, по формулам (4) и (5) рассчитывают температурный коэффициент скорости химической реакции γ и энергию активации:

$$\gamma = \frac{T_2 - T_1}{\sqrt{k_2 - k_1}} \quad (4)$$

$$E_a = \frac{RT_1 T_2}{T_2 - T_1} \ln \frac{k_2}{k_1}, \text{ Дж/моль} \quad (5)$$

Здесь k_1 и k_2 - константы скорости при температурах T_1 и T_2 соответственно; R - универсальная газовая постоянная.

Вопросы для коллоквиума

Скорость химической реакции. Основной постулат химической кинетики. Константа скорости химической реакции. Кинетическое уравнение. Молекулярность и порядок реакции. Односторонние реакции нулевого, первого и второго порядков. Период полупревращения. Элементарные моно-, би- и тримолекулярные реакции. Понятие о сложных реакциях (последовательные, параллельные, цепные). Влияние температуры на скорость реакции. Правило Вант-Гоффа. Основы теории активных столкновений. Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Определение энергии активации из экспериментальных данных. Понятие о теории активного комплекса.

Работа 3

ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА

Работа № 3

ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА

Задания к работе

1. Определить ЭДС гальванического элемента Якоби-Даниэля.
2. Определить электродные потенциалы медного и цинкового электродов.
3. Рассчитать относительные ошибки определения, используя расчетные значения определяемых величин.

Описание работы

Для определения ЭДС гальванических элементов компенсационным методом используется потенциометр Р-37. Прежде чем приступать к работе, необходимо ознакомиться с приведенной ниже инструкцией по работе с потенциометром.

1. К соответствующим клеммам потенциометра подключают вспомогательную батарею, гальванометр, нормальный и испытуемый элементы.
2. Устанавливают рабочий ток потенциометра. Для этого по уравнению (1) вычисляют ЭДС нормального элемента E при температуре опыта t ($^{\circ}\text{C}$) и выставляют это значение на температурных декадах потенциометра:

$$E = 1.0183 - 4.06 \cdot 10^{-5} (t - 20), \text{ В} \quad (1)$$

Переключатель режимов потенциометра ставят в положение \mathbf{I}_A и, включая на короткое время гальванометр нажатием кнопки "измерение", поворотом ручек регулировки тока добиваются компенсации нормального элемента (при включении гальванометра стрелка не должна отклоняться). Затем ставят переключатель в положение \mathbf{I}_B и повторяют те же операции.

3. Для измерения ЭДС испытуемого элемента переключатель режимов ставят в положение \mathbf{X}_1 и, включая гальванометр, добиваются компенсации поворотом ручек декад; после того, как стрелка гальванометра при включении его в цепь перестанет отклоняться, считывают значение ЭДС элемента из окошечек декад.

3.1 Определение ЭДС гальванического элемента Якоби-Даниэля

Элемент Якоби-Даниэля состоит из медной пластинки, опущенной в раствор сульфата меди, и цинковой пластинки, опущенной в раствор сульфата цинка. Медную пластинку перед погружением в раствор тщательно зачищают наждачной бумагой, промывают дистиллированной водой и электролитически покрывают слоем меди. Цинковый электрод амальгамируют, по-

гружая его на несколько секунд в раствор нитрата ртути; выделившуюся капелку ртути растирают по поверхности электрода фильтровальной бумагой.

В два стакана наливают растворы CuSO_4 и ZnSO_4 (концентрация задается преподавателем), соединяют полуэлементы при помощи электролитического ключа (полоска фильтровальной бумаги, смоченная раствором хлорида калия) и полученный гальванический элемент включают в измерительную схему.

По уравнению (2) рассчитывают теоретическое значение ЭДС элемента $E_{\text{теор}}$, сопоставляют его с найденным $E_{\text{эксп}}$.

$$E_{\text{теор}} = \phi_{\text{Cu}}^{\circ} - \phi_{\text{Zn}}^{\circ} + 0.029 \cdot \lg \frac{[\text{Cu}^{2+}]}{[\text{Zn}^{2+}]} \quad (2)$$

Здесь ϕ_{Cu}° и ϕ_{Zn}° - стандартные электродные потенциалы меди и цинка, В;

$[\text{Cu}^{2+}]$ и $[\text{Zn}^{2+}]$ - концентрации ионов меди и цинка, моль/л. По уравнению (3) вычисляют относительную ошибку опыта r ; полученные данные оформляют в таблицу 1.

$$r = 100 \frac{E_{\text{теор}} - E_{\text{эксп}}}{E_{\text{эксп}}} \quad (3)$$

Таблица 1

$[\text{Cu}^{2+}]$	$[\text{Zn}^{2+}]$	$E_{\text{теор}}$, В	$E_{\text{эксп}}$, В	r , %

3.2 Определение электродных потенциалов меди и цинка

Экспериментально определить скачок потенциала на границе электрод-раствор невозможно; поэтому в электрохимии под термином "электродный потенциал" понимается ЭДС гальванического элемента, составленного из

данного электрода и нормального водородного электрода, электродный потенциал которого принят равным нулю. В настоящей работе потенциалы отдельных электродов определяют, измеряя ЭДС гальванического элемента, составленного из испытуемого электрода и насыщенного каломельного электрода, потенциал которого точно известен. Зависимость потенциала насыщенного каломельного электрода от температуры ($^{\circ}\text{C}$) имеет следующий вид:

$$\phi_{\text{кал}} = 0.2438 - 6.4 \cdot 10^{-4} \cdot (t - 25)$$


Значения $\phi_{\text{кал}}$ при температурах 15 - 26 $^{\circ}\text{C}$ приведены в таблице 2.

Таблица 2

Зависимость потенциала насыщенного каломельного электрода от температуры

t, $^{\circ}\text{C}$	$\phi_{\text{кал}}$, В	t, $^{\circ}\text{C}$	$\phi_{\text{кал}}$, В	t, $^{\circ}\text{C}$	$\phi_{\text{кал}}$, В
15	0.2502	19	0.2476	23	0.2451
16	0.2496	20	0.2470	24	0.2444
17	0.2489	21	0.2464	25	0.2438
18	0.2483	22	0.2457	26	0.2432

Для определения потенциалов медного и цинкового электродов составляют следующие цепи:



Измеряют ЭДС каждой цепи (E_1 и E_2 соответственно) и, зная, что ЭДС рав-

на разности потенциалов электродов, вычисляют потенциал испытуемых электродов:

$$\phi_{Zn} = \phi_{кал} - E_1, \text{ В} \quad (4)$$

$$\phi_{Cu} = \phi_{кал} + E_2, \text{ В} \quad (5)$$

Здесь ϕ_{Zn} , ϕ_{Cu} , $\phi_{кал}$ - потенциалы цинкового, медного и каломельного электродов соответственно, В;

E_1 и E_2 - ЭДС соответствующего гальванического элемента, В.

Полученные экспериментальные величины сопоставляют с рассчитанными по уравнению Нернста (3.6) и определяют относительную ошибку эксперимента r . Результаты оформляют в таблицу 3.

$$\phi_M = \phi_M^0 + 0.029 \cdot \lg[M^{2+}] \quad (6)$$

Здесь ϕ_M^0 - стандартный электродный потенциал металла, В;

$[M^{2+}]$ - концентрация ионов металла, моль/л.

$$r = 100 \frac{\phi_{теор} - \phi_{эксп}}{\phi_{эксп}} \quad (7)$$

Здесь $\phi_{теор}$ и $\phi_{эксп}$ - теоретически рассчитанные и экспериментально определенные величины электродных потенциалов, В.

Таблица 3

Металл	$[M^{2+}]$	E, В	$\phi_{теор}$, В	$\phi_{эксп}$, В	r, %

Вопросы для коллоквиума

Возникновение потенциала на границе электрод-раствор. Двойной электрический слой, его строение. Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Стандартные электродные потенциалы. Гальванический элемент.

Электродвижущая сила гальванического элемента. Химические и концентрационные гальванические элементы. Диффузионный потенциал. Электроды 1-го и 2-го рода, окислительно-восстановительные электроды. Измерение ЭДС. Электроды сравнения и определение электродных потенциалов.

Работа 4

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ pH РАСТВОРОВ

Работа № 4

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ pH РАСТВОРОВ


Задания к работе

1. Определить pH двух буферных растворов, используя в качестве индикаторного электрода водородный и хингидронный электроды.
2. Рассчитать относительные ошибки определения, используя истинные значения определяемых величин.

Описание работы

4.1 Определение pH с применением водородного электрода

Залив в ячейку с водородным электродом испытуемую жидкость, присоединяют его к электролизеру и в течении 20 минут насыщают электрод водородом. Затем, не отключая электролизер, составляют гальванический элемент из водородного и насыщенного каломельного электродов (в данном случае функцию электрода сравнения выполняет каломельный электрод).



Подключив полученный гальванический элемент к потенциометру Р-37, определяют компенсационным методом ЭДС элемента (порядок определения ЭДС описан в работе 3).

Зависимость электродного потенциала водородного электрода от рН среды описывается уравнением (4.1):

$$\phi_{\text{вод}} = -0.058 \cdot \text{pH} \quad (1)$$

Определив ЭДС элемента, по формуле (4.2) вычисляют рН испытуемого раствора:


$$\text{pH} = \frac{E - \phi_{\text{кал}}}{0.058} \quad (2)$$

Здесь E - ЭДС гальванического элемента, В;

$\phi_{\text{кал}}$ - потенциал каломельного электрода, В.

4.2 Определение рН с помощью хингидронного электрода

Для определения рН с помощью хингидронного электрода составляют гальванический элемент из хингидронного и каломельного электродов:



Определяют компенсационным методом ЭДС полученного элемента и по формуле (3) вычисляют рН раствора. Получив у лаборанта истинные значения рН испытуемых растворов, определяют относительную ошибку каждого опыта. Экспериментальные данные и результаты расчетов заносят в таблицу 1.

$$\text{pH} = \frac{\phi_{\text{хг}}^{\circ} - \phi_{\text{кал}} - E}{0.058} \quad (3)$$

Здесь $\phi_{\text{хг}}^{\circ}$ - стандартный потенциал хингидронного электрода, В;

$\phi_{\text{кал}}$ - потенциал каломельного электрода, В;

E - ЭДС гальванического элемента, В.

Зависимость стандартного электродного потенциала хингидронного элек-

трода от температуры (°C) имеет следующий вид:

$$\phi^{\circ}_{\text{хг}} = 0.6807 + 7.4 \cdot 10^{-4} \cdot t$$

Значения $\phi^{\circ}_{\text{хг}}$ при температурах 15 - 26 °C приведены в таблице 2.

Таблица 1

Элемент	E, В	$\phi_{\text{кал}}$	$\phi^{\circ}_{\text{хг}}$	pH _{эксп}	pH _{ист}	r, %

Таблица 2

Зависимость стандартного потенциала хингидронного электрода от температуры

t, °C	$\phi^{\circ}_{\text{хг}}$, В	t, °C	$\phi^{\circ}_{\text{хг}}$, В	t, °C	$\phi^{\circ}_{\text{хг}}$, В
15	0.2502	19	0.2476	23	0.2451
16	0.2496	20	0.2470	24	0.2444
17	0.2489	21	0.2464	25	0.2438
18	0.2483	22	0.2457	26	0.2432

Вопросы для коллоквиума

Индикаторные электроды. Зависимость электродного потенциала водородного и хингидронного электродов от pH раствора. Потенциометрическое определение pH.

Работа 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ РАСТВОРОВ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СТАЛАГМОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Работа № 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ РАСТВОРОВ

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СТАЛАГМОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Задания к работе

1. Определить сталагмометрическим методом поверхностное натяжение серий растворов двух одноатомных спиртов различной концентрации.
2. Построить изотерму поверхностного натяжения для каждого из спиртов.
3. Определить поверхностную активность каждого из спиртов. Сделать вывод о влиянии длины углеводородного радикала на поверхностную активность спиртов и о применимости правила Траубе-Дюкло к гомологическому ряду одноатомных спиртов.

Описание работы

Целью настоящей работы является построение изотерм поверхностного натяжения для растворов двух различных спиртов. Поверхностное натяжение растворов определяют сталагмометрическим методом, который заключается в отсчете капель при медленном вытекании исследуемой жидкости из капилляра. В данной работе используется относительный вариант метода, когда одна из жидкостей (дистиллированная вода), поверхностное натяжение которой при данной температуре точно известно, выбирается в качестве стандартной. Расчет поверхностного натяжения исследуемой жидкости производят по формуле (5.1):

$$\sigma = \sigma_0 \frac{\rho_0 n_0}{\rho n}, \text{ дин/см}^2 \quad (1)$$

Здесь σ_0 , ρ_0 , n_0 - поверхностное натяжение, плотность, число капель для дистиллированной воды;

σ , ρ , n - соответствующие величины для исследуемого раствора.

Стандартной жидкостью в нашем случае является вода, зависимость по-

верхностного натяжения которой от температуры ($^{\circ}\text{C}$) имеет следующий

вид:

$$\sigma_0 = 73.5 - 0.15 \cdot (t - 15), \text{ дин/см}^2 \quad (2)$$

В данной работе используются разбавленные растворы, поэтому можно принять, что $\rho = \rho_0$ и вести расчет по формуле (3):

$$\sigma = \sigma_0 \frac{n_0}{n}, \text{ дин/см}^2 \quad (3)$$

Сталагмометр представляет собой стеклянную трубку с расширением посередине и капилляром в нижней части; расширенная часть ограничена двумя метками. Поместив капилляр в стаканчик с исследуемым раствором, при помощи резиновой груши затягивают раствор в прибор (уровень жидкости должен быть выше верхней метки) и дают жидкости по каплям вытекать из сталагмометра в стаканчик. Скорость истечения можно регулировать при помощи винтового зажима. Когда уровень жидкости достигнет верхней метки, начинают отсчет капель; отсчет продолжают до достижения уровнем нижней метки. Эксперимент повторяют 3 раза для каждого раствора и для расчета поверхностного натяжения используют среднее значение n .

Результаты эксперимента для каждого из двух спиртов заносят в таблицу 1.

По полученным данным строят изотермы поверхностного натяжения исследуемых растворов, начиная от $\sigma = \sigma_0$ (рис. 1)




Рис. 1. Изотерма поверхностного натяжения.

По углу α (см. рис. 1) наклона касательной, проведенной к изотерме поверхностного натяжения в точке $C = 0$, $\sigma = \sigma_0$, определяют поверхностную активность G_i каждого из спиртов ($G_i = -tg \alpha$) которая в данном случае будет численно равна отношению длины отрезка **a** к длине отрезка **b** (рис. 1). Напоминаем, что длины отрезков берутся в единицах шкалы соответствующей оси координат. Сравнивая полученные значения G_i , делают вывод о влиянии длины углеводородного радикала на поверхностную активность спиртов и применимости правила Траубе-Дюкло к гомологическому ряду одноатомных спиртов.

Таблица 1

Спирт-1				Спирт-2			
С, моль/л	n	σ , дин/см ²	G_1	С, моль/л	n	σ , дин/см ²	G_2

Вопросы для коллоквиума

Поверхностная энергия и поверхностное натяжение на границе раздела фаз. Адсорбция на границе раствор-пар. Изотерма поверхностного натяжения, изотерма адсорбции. Уравнение Гиббса. Поверхностная активность. Поверхностно-активные и инактивные вещества. Правило Траубе-Дюкло.

Работа 6

АДСОРБЦИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ НА АКТИВИРОВАННОМ УГЛЕ

Работа № 6

АДСОРБЦИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ НА АКТИВИРОВАННОМ УГЛЕ

Задания к работе

1. Приготовить серию растворов уксусной кислоты с заданными концентрациями.
2. Определить равновесную концентрацию при адсорбции на активированном угле для каждого из растворов.
3. Построить графики изотермы адсорбции в обычных и логарифмических координатах.
4. Определить коэффициенты уравнения Фрейндлиха.

Описание работы

В шести пронумерованных конических колбах объемом 250 мл разбавлением 0.8 М раствора уксусной кислоты готовят рабочие растворы CH_3COOH в соответствии с указанным преподавателем номером задания (табл. 1).

Для приготовления растворов при помощи мерного цилиндра (с точностью до 1 мл) наливают в каждую колбу рассчитанное по формуле (1) количество 0.8 М раствора уксусной кислоты и доливают необходимое количество дистиллированной воды.

$$V_{0.8} = \frac{C_x V_x}{0.8} \quad (1)$$

Здесь C_x и V_x - концентрация и объем приготавливаемого раствора;

$V_{0.8}$ - необходимый объем 0.8 М раствора CH_3COOH .

Таблица 1

Номер задания	Приблизительная концентрация приготавливаемых растворов, моль/л					
	1	2	3	4	5	6
1	0.01	0.02	0.04	0.08	0.16	0.32
2	0.01	0.02	0.05	0.10	0.20	0.40

3	0.01	0.03	0.06	0.12	0.24	0.36
4	0.01	0.03	0.07	0.15	0.30	0.40
5	0.02	0.04	0.08	0.16	0.32	0.40
6	0.02	0.03	0.08	0.12	0.25	0.40
Объём, мл	150	150	150	125	110	105

Точную концентрацию приготовленных растворов определяют титрованием 0.1 М раствором NaOH. Для этого в колбы из второго комплекта с соответствующим номером отбирают из колб №№ 1-3 по 50 мл, из колбы № 4 - 25 мл, из колбы № 5 - 10 мл и из колбы № 6 - 5 мл раствора (т.е. такое количество, чтобы во всех колбах оставалось по 100 мл раствора). После титрования точную концентрацию приготовленных растворов вычисляют по формуле (2):

$$C_{\text{к-ты}} = \frac{C_{\text{щел}} V_{\text{щел}}}{V_{\text{к-ты}}} \quad (1)$$

Здесь $C_{\text{щел}}$ и $V_{\text{щел}}$ - концентрация и объем раствора щелочи, затраченного на титрование пробы;

$V_{\text{к-ты}}$ - объем пробы, взятой для титрования.

В каждую из колб со 100 мл раствора вносят указанное преподавателем количество растертого в ступке активированного угля, энергично перемешивают и оставляют на 30 минут, в течении которых содержимое колб периодически взбалтывают (это время можно использовать для титрования отобранных проб). По истечении получаса растворы профильтровывают через складчатые фильтры (первую порцию фильтрата необходимо отбросить, чтобы устранить погрешность, вносимую адсорбцией кислоты на фильтровальной бумаге и разбавлением раствора остающимися в колбе каплями

воды). Из фильтрата отбирают пробы такого же объема, что и ранее, титруют их раствором щелочи и рассчитывают концентрацию растворов кислоты после адсорбции.

По формуле (6.3) вычисляют x - количество миллимоль уксусной кислоты, адсорбированной активированным углем и рассчитывают величину удельной адсорбции x/m (m - масса активированного угля) для каждого из растворов.

$$x = 100 \cdot (C_0 - C), \text{ ммоль/г} \quad (3)$$

Здесь C_0 - концентрация исходного раствора;

C - концентрация раствора после адсорбции.

Адсорбция уксусной кислоты на активированном угле описывается уравнением Фрейндлиха:

$$\frac{x}{m} = a \cdot C^n \quad (4)$$

После логарифмирования выражения (4) получается линейная функция (5):

$$\lg \frac{x}{m} = \lg a + n \cdot \lg C \quad (5)$$





Рисунок 1. Изотерма адсорбции

Рисунок 2. Изотерма адсорбции в логарифмических координатах.

Полученные данные заносят в таблицу 1 и строят на миллиметровой бума-

ге изотерму адсорбции, откладывая по оси абсцисс концентрации растворов после адсорбции C , а по оси ординат - значения удельной адсорбции (рис.1).

Для определения коэффициентов в эмпирическом уравнении Фрейндлиха (4) строят изотерму адсорбции в логарифмических координатах (рис. 2). При этом отрезок, отсекаемый на оси ординат, равен $\lg a$, а тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс - показателю степени n .

Таблица 1

№ колбы	C_0 , моль/л	C , моль/л	x , ммоль	$\frac{x}{m}$, ммоль/г	$\lg C$	$\lg \frac{x}{m}$

Вопросы для коллоквиума

Адсорбция жидкостей и газов на твердых поверхностях. Физическая и химическая адсорбция. Теория мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра. Анализ изотермы адсорбции Лэнгмюра. Эмпирическое уравнение адсорбции Фрейндлиха. Графическое определение констант уравнения Фрейндлиха. Полимолекулярная адсорбция. Капиллярная конденсация.

Работа 7

**ПОЛУЧЕНИЕ И ОЧИСТКА КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ;
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА КОАГУЛЯЦИИ ЗОЛЯ ГИДРОКСИДА
ЖЕЛЕЗА (III) ЭЛЕКТРОЛИТАМИ**

Работа № 7

**ПОЛУЧЕНИЕ И ОЧИСТКА КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ;
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА КОАГУЛЯЦИИ ЗОЛЯ ГИДРОКСИДА
ЖЕЛЕЗА(III) ЭЛЕКТРОЛИТАМИ**

Задания к работе

1. Приготовить коллоидный раствор канифоли в воде методом замены растворителя.
2. Приготовить золь гидроксида железа(III). Очистить приготовленный золь методом диализа.
3. Приготовить эмульсию бензола в воде; определить тип эмульсии.
4. Определить величины порогов коагуляции золя гидроксида железа(III) двумя различными электролитами.

Описание работы

7.1 Получение золя канифоли методом замены растворителя

В коническую колбу с 10 мл дистиллированной воды добавляют по каплям при энергичном перемешивании 2%-й раствор канифоли в этиловом спирте. Наблюдают образование прозрачного опалесцирующего коллоидного раствора канифоли в воде.


7.2 Получение и очистка золя гидроксида железа (III)

Золь гидроксида трехвалентного железа получают гидролизом хлорида железа(III):



В конической колбе на 100 мл нагревают до кипения 40 мл дистиллированной воды и в кипящую воду добавляют по каплям 7 мл 2%-го раствора FeCl_3 . После кипячения раствора в течении нескольких минут в результате гидролиза образуется красно-коричневый золь гидроксида железа(III).

Строение мицеллы полученного золя можно изобразить следующим образом:



Полученный коллоидный раствор подвергают диализу, для чего выливают его в целлофановый мешочек и помещают последний в кристаллизатор с дистиллированной водой. Проводя каждые 15 минут качественное определение наличия ионов хлора в пробах воды из кристаллизатора (после отбо-

ра каждой пробы меняют воду в кристаллизаторе), наблюдают постепенное уменьшение концентрации хлорид-ионов в воде.

7.3 Приготовление эмульсии бензола в воде

В цилиндр с притертой пробкой наливают 30 мл воды, добавляют 5 мл бензола и энергично взбалтывают. Наблюдают быстрое расслоение образовавшейся эмульсии. Добавляют в цилиндр 10 мл 2%-го раствора олеата натрия (мыла) и повторно взбалтывают смесь.

Для того, чтобы определить, какая из жидкостей является дисперсионной средой и какая - дисперсной фазой (т.е. определить тип полученной эмульсии), проводят следующий опыт: 2 - 3 мл эмульсии отливают в пробирку, добавляют к ней небольшое количество (на кончике шпателя) органического красителя судан-III и, закрыв пробирку пробкой, встряхивают содержимое. Каплю окрашенной эмульсии наносят на предметное стекло и рассматривают, определяя, что окрашено - дисперсная фаза или дисперсионная среда. Учитывая, что краситель нерастворим в воде, устанавливают тип полученной эмульсии.

7.4 Определение порога коагуляции золя гидроксида железа (III) электролитами

Для работы используют два раствора электролитов из набора: 0.5 н KCl, 0.5 н BaCl₂, 0.05 н K₂SO₄, 0.005 н K₃[Fe(CN)₆] (по указанию преподавателя).

Двадцать одну пробирку тщательно моют, несколько раз ополаскивают дистиллированной водой и на некоторое время помещают в штатив вверх дном, чтобы стекла вода.

Приготовление системы золь-электролит производят следующим образом.

В десять пробирок из бюретки наливают по 4 мл золя гидроксида железа(III). Исходные растворы электролитов разбавляют в 2, 4, 8, 16 и 32 раза.

Для этого в пять пробирок наливают по 2 мл дистиллированной воды. В первую из них вносят при помощи пипетки 2 мл исходного раствора одного из электролитов; полученный раствор перемешивают, продувая воздух

через опущенную в жидкость пипетку. Затем отбирают этой же пипеткой 2 мл полученного раствора и переносят в следующую пробирку с водой; аналогичные операции производят вплоть до пятой пробирки. Соотношение объемов исходного раствора электролита и воды в пяти пробирках оказывается следующим: 1:1, 1:3, 1:7, 1:15, 1:31. Аналогичным образом готовят растворы другого электролита.

В каждую из пробирок с четырьмя миллилитрами золя пипеткой емкостью 1 мл добавляют по каплям по 1 мл растворов электролита различной концентрации (начинают с самого разбавленного), встряхивают и помещают в штатив. В чистую пробирку наливают 4 мл золя, добавляют 1 мл дистиллированной воды и используют как эталон.

По истечении 30 минут после добавления электролитов содержимое пробирок рассматривают и отмечают те пробирки, в которых наступила явная коагуляция золя (помутнение). Результаты наблюдений заносят в таблицу 1. Наличие либо отсутствие явной коагуляции отмечают в таблице знаками [+] или [-].

Порог коагуляции для каждого из электролитов вычисляют по формуле (1):

$$C_{\text{пор}} = \frac{C_{\text{исх}}}{5x}, \quad \text{моль/л (1)}$$

Здесь $C_{\text{исх}}$ - исходная концентрация электролита, моль/л;

x - максимальное разбавление раствора электролита, при котором наблюдается явная коагуляция золя.

Таблица 1

Электролит	Разбавление x				
	2	4	8	16	32

Вопросы для коллоквиума

Методы получения коллоидных систем. Физические и химические методы конденсации и диспергирования. Очистка коллоидных систем. Диализ, электродиализ и ультрафильтрация. Агрегативная устойчивость коллоидных систем. Строение коллоидной мицеллы. Коагуляция. Закономерности коагуляции лиофобных коллоидных систем электролитами. Коагулирующее действие ионов. Порог коагуляции. Правило Шульце-Гарди и лиотропные ряды. Коагуляция смесью электролитов. Кинетика быстрой и медленной коагуляции по Смолуховскому. Зависимость скорости коагуляции от концентрации электролита. Взаимная коагуляция золь. Кинетическая устойчивость коллоидных систем. Седиментация. Эмульсии; общие свойства и классификация ("масло в воде" и "вода в масле"). Стабилизация эмульсий.

Работа 8


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗОЛЯ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

Работа № 8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗОЛЯ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

Задания к работе

1. Определить методом электрофореза электрокинетический потенциал золя гидроксида железа(III) до и после добавления электролита.
2. Сделать вывод о влиянии электролитов на величину ζ -потенциала и на устойчивость золя.



Описание работы

Настоящая работа заключается в проведении электрофореза золя гидроксида железа(III) в приборе

Бертон, определении скорости электрофоретического переноса и расчете величины электрокинетического потенциала. Опыт проводят для чистого золя и для золя, в котором присутствует электролит.

В воронку прибора Бертон наливают смесь 20 мл золя и 5 мл дистиллированной воды (если в стеклянной трубке остаются пузырьки воздуха, их удаляют при помощи проволоки). Затем в U-образную трубку наливают боковую жидкость (разбавленный раствор HCl и NH₄Cl, не коагулирующий золь), заполняя колена трубки на одну треть и также удаляют пузырьки воздуха. После этого очень осторожно открывают кран и дают золю возможность медленно подниматься по U-образной трубке, вытесняя боковую жидкость (для выполнения работы необходимо наличие четкой границы между золем и боковой жидкостью).

Вставив в U-образную трубку электроды, включают прибор в сеть (осторожно – высокое напряжение!), включают секундомер и определяют время, за которое граница золя переместится на 2 деления U-образной трубки (2 мм). Определение повторяют 3 раза и для дальнейших расчетов используют среднее значение.

Повторяют измерения для смеси 20 мл золя и 5 мл раствора какого-либо электролита (по указанию преподавателя). По формулам (1) и (2) рассчитывают электрофоретическую скорость частиц золя U и величину ζ -потенциала. Полученные результаты заносят в таблицу 1 и на основании результатов эксперимента делают вывод о влиянии электролита на величину ζ -потенциала и на устойчивость золя.

$$U = \frac{SL}{Vt}, \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с} \quad (1)$$

Здесь S – путь, пройденный границей золя, см;
 L – расстояние между электродами в растворе, см;
 V – разность потенциалов между электродами, В;
 t – время, с.

$$\zeta = 90000 \frac{K\eta U}{\epsilon}, \text{ В} \quad (8.2)$$

Здесь η – вязкость воды ($\eta_{15} = 0.01138$ г/(см·с), $\eta_{20} = 0.01005$ г/(см·с), $\eta_{25} = 0.00894$ г/(см·с));

ϵ – диэлектрическая проницаемость среды (для воды $\epsilon = 81$);

K – постоянная, зависящая от формы частиц; считая их сферическими, принимаем $K = 6$;

U – электрофоретическая скорость частиц, см²/(В·с).

90000 – коэффициент пересчета из системы СГС в систему СИ.

Таблица 1

Электролит	t , с	S , см	U , см ² /(В·с)	ζ , В

Вопросы для коллоквиума

Электрокинетические явления: электрофорез, электроосмос, потенциалы протекания и седиментации. Строение двойного электрического слоя на границе раздела фаз: модели Гельмгольца, Гуи-Чепмена, Штерна. Электрокинетический потенциал как мера устойчивости коллоидной системы. Влияние добавления электролитов на величину электрокинетического потенциала. Скорость электрофоретического переноса (уравнение Гельмгольца-Смолуховского).

